

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

جلد ریغیر

البرمجة : لغة المؤول (الاسمبلر)

ترجمة د. عبد الحسن الحسيني



البرمجة بلغة المؤول
(الاسمبار)

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1410 هـ - 1990 م

 **المكتبة الوطنية والارشيف**

بجروت - القاهرة - شارع النيل - ساحة سلاطه

هاتف - ٢٤٢٨ - ٨٠٢٤٧ - ٨٠٢٤٦ - ٨٠٢٤٦

بجروت - القصبة - ساحة طاهر - هاتف - ٣١٣٦٠ - ٣١٣٦٠

ص. ب. ٣٣٦٠ / ٣٣٦٠ - ٣٣٦٠ - ٣٣٦٠

سلسلة بإشراف
د. عبد الحسن الحسيني

جاك ريفيير

البرمجة ؛ لغة المؤول (الاسمبار)

ترجمة د. عبد الحسن الحسيني

مع
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

هذا الكتاب ترجمة :

**LA PROGRAMMATION
EN ASSEMBLEUR**

Par

Jacques RIVIERE

تقديم

تعتبر لغة أسيمبلر (المؤول) من اللغات الفعالة وذات الإمكانيات الكبيرة نظراً لأنها تسمح للمبرمج باستعمال جميع إمكانيات ومقدرات وموارد الحاسب ، كما تسمح له بالدخول إلى « قلب » الآلة والعمل بالمرافص الداخلية للحاسب ، مما يضيف على البرنامج المكتوب بهذه اللغة فعالية كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالدقة والسرعة والعمل في الوقت الفعلي (real time) المستعمل كثيراً لإدارة العمليات الصناعية .

هذا الكتاب يُعالج لغة أسيمبلر الخاصة بعائلة الحاسبات IBM 360/370 التي شهدت إنتشاراً واسعاً في حقل المعلوماتية وأحدثت ثورة في صناعة الحاسبات في السنوات الأخيرة وبقيت تركيبة وهيكلية هذه الآلات مُستعملة وصالحة في وقتنا هذا وجرى إستعمالها والإفادة منها حتى في صناعة المعالج الصغري وتصميم الميكروحاسبات .

وبالنسبة للمبرجة بلغة المؤول ، فإن تقنية هذه البرمجة لا تختلف أبداً من آلة إلى أخرى ، صغيرة كانت أم كبيرة ، معالجاً صغرياً أو نظاماً كبيراً . أما الفرق الوحيد فيكون في كون كود - الآلة يختلف من آلة إلى أخرى ، أما طريقة العمل والمعالجة وإستعمال المرافص والذاكرة فلا تختلف إلا في عدد المرافص المبلوغة من المبرمج ، وبالتالي فإن التصرف على أي مؤول يبقى صالحاً بالنسبة لمعالج آخر بمؤول آخر .

وهنا يجب الإشارة إلى أن مؤول IBM/370 يتألف من أكبر عدد ممكن من التعليقات، وعدد مرافص الحاسب يعادل 16 للمعطيات و16 للعناوين ويستعمل عدداً كبيراً من طرق العنونة ، يصلح قسم منها لعنونة المعلومات عند إستعمال المعالج الصغري .

المترجم

تمهيد

لماذا كتاب جديد يختص بلغة المؤول (Assembler) ؟ وما هو المؤول ؟ هل تعرفون مبرمجين يعملون بلغة المؤول حتى الآن ، بينما تقدّم اللغات المتطورة إمكانيات وتسهيلات جديدة ؟

كثيراً ما نسمع جميع هذه الأسئلة إضافة إلى أخرى مدهشة ، ولن نحاول هنا في هذا التمهيد أن نجاب عنها ، السؤال بعد الآخر ، ولكن سنحاول توضيح هدفنا من هذا الكتاب .

وُضع هذا الكتاب بسبب ثلاث ملاحظات :

- إن إتقان لغة المؤول هو الطريقة الأفضل لفهم طريقة عمل الحاسب .
- بواسطة إتقان لغة المؤول ، مهما يكن ، سنستطيع التفكير بسهولة أكثر وإدراك ماذا يحدث عندما نعمل بلغة أكثر تطوراً ، والبحث عن الأخطاء سيكون أكثر سهولة .
- عند نزول الميكروبروسسور إلى الأسواق ، أليس من الأفضل إتقان هذه اللغة الموجودة على هذه الآلات الصغيرة ؟ مع الإشارة إلى أن المؤول يبقى الوسيلة الفضلى لإنشاء وخلق المناهج الجديدة .

هكذا فلكتابتنا هذا هدف تربوي . وهو ليس عبارة عن كتاب مساعد ومرجع في المعنى الذي نفهمه من المرجع المساعد الخاص بالمنتج ، ولكنه عبارة عن مساعد كافٍ وكامل لفهم عمليات الإنشاء والبرمجة المهمة .

وهو موجهٌ إلى أولئك الراغبين بفهم طريقة عمل الآلات التي يستعملونها . ولقد حاولنا الإجابة عن المسائل التي ستواجهنا ، وبشكل خاص لدى الطلاب الذين يرغبون بمعرفة لغة المؤول بعد معرفتهم بإحدى اللغات المتطورة . وهذا هو دور الفصل الأول من الكتاب الذي يحتوي على عرض لتركيبية وطريقة عمل الحاسب ، وهذا العرض جرى من خلال تفكير بسيط يتعلّق بآلة ذات استعمال كبير : الحاسب الجيبى . ولأجل هؤلاء

أيضاً قمنا بعرض مشاكل العنونة ، التقطيع ، تنقيح الأربطة (link editor) ، الشحن (loading) ، والإنقطاعات عند الإدخال والإخراج (I/O interruption) .

وهو موجه أيضاً الى كل من يرغب بالعمل بلغة المؤول ، إما على الآلة المعتمدة كمرجع وهي الحاسب IBM 370 ، أو على الحاسب الشخصي الميكروكومبيوتر . وهنا نؤكد بأن جميع لغات التأويل هي متشابهة بشكل نستطيع معه بعد معرفة مؤول معين أن نتكيف بسهولة للعمل على مؤول آخر بآلة أخرى ، ولهذا الهدف قمنا بإضافة مسائل بسيطة ، تجد التطبيق العملي لها على أغلب الحاسبات .

وفي النهاية ، لهؤلاء الذين يعرفون المؤول ، قمنا بإثبات الإمكانات التي يقدمها التأويل الشروط وإستعمال الماكرو تعليمات (MACRO INSTRUCTIONS) . ونصائح هذا الكتاب التي تدور حول البرمجة الجيدة هي عبارة عن عناصر للتفكير يصبح في نهايتها البرنامج مختلفاً عن تلك المجموعة من التعليمات المبهمة كما في اللغة الثنائية . ومن الممكن إنشاء وتركيب برنامج مكتوب بلغة المؤول بشكل يصبح معه واضحاً كوضوح برنامج بلغة كوبول .

لماذا جرى إختيار الحاسب IBM 370 ؟

- لأنها شاملة وعامة . وأكثر صيغ لغة المؤول العاملة عليها جرى إستعمالها وتطويرها من قبل جميع المنتجين والصانعين .

- لماضيها ومستقبلها : إن المواصفات الخاصة بهذه اللغة والتي جهزت مع النظام IBM 360 ، قد جرت المحافظة عليها في الحاسبات IBM 370 وفي الأنظمة الجديدة من السلسلة 3000 و4000 إضافة إلى أغلب حاسبات IBM الجديدة .

عموميات

1. الآلة البسيطة

هذا الفصل الأول هو مخصص للمبتدئين . أما الذي يتمتع بمفاهيم كافية تتعلّق بهيكل المكتبة فيمكنه أن يبدأ دراسته من الفصل الثاني . إلّا أننا نعتقد بأنه يعرض ويوضح النقاط الأساسية لعملية الفهم اللاحقة . وهو يعرف المصطلحات الأساسية المتعلقة بدورة تنفيذ تعليمات الآلة .

1.1 . دراسة للآلة الحاسبة الصغيرة الجيبية


منذ النظرة الأولى ، تبدو الآلة الحاسبة الجيبية وكأنها مؤلفة من العناصر التالية :

- زر للعمل / ولوقف العمل .
 - لوحة ملامس رقمية .
 - شاشة للعرض .
 - مجموعة من ملامس التحكم + ، - ، = ،
- فلنقم بعملية حساب بسيطة ، القسمة مثلاً . عملية المعالجة ستجري كما يلي :
- 1 - وضع الآلة الحاسبة في العمل .
 - 2 - ادخال العدد الأول (المقسوم) وعرضه .
 - 3 - ضغط الزر الخاص بالقسمة .
 - 4 - إدخال العدد الثاني (القاسم) وعرضه .
 - 5 - الضغط على الزر = ، وعرض النتيجة .
 - 6 - إيقاف عمل الآلة الحاسبة .


هذه السلسلة من العمليات تتطلب بعض الملاحظات :

- ترتيب العمليات هو مُحدّد وثابت ؛ لا يمكن عكس العمليات 2 و 4 .
- تتمتع مكتتنا ، إضافة إلى الدالة حساب (Compute) ، بدالة (مهمّة) لإدخال المعطيات وبدالة لإخراج المعطيات (العرض على الشاشة) .
- عند إجراء العملية رقم 4 ، يختفي العدد المعروض على الشاشة ، قبل أن تتم عملية القسمة (يجب أن نعطي الصلاحية للعملية بالضغط على الملمس =) ، يجب إذن ،

وبشكل إلزامي ، أن تحتوي المكنة على ذاكرة يُحْزَنُ فيها العدد الأول بانتظار نهاية إدخال القاسم . فلنعرض المخطط التوضيحي ⁽¹⁾ :



1.1 مخطط



2.1 مخطط

(1) إنَّ المخططات المعروضة في هذا الفصل لا تدعي تمثيل الدقة التكنولوجية ولكنها تعرض فقط الدالات الأساسية القيدة للمبرمج .

هذا المخطط يُبيِّن بين نوعين من الخطوط . الخطوط البسيطة (\rightarrow) والتي تُناسب خطوط إنتقال المعطيات والخطوط المزدوجة(\Rightarrow) والتي تناسب خطوط تنقل الأوامر .

تعريفات :

نسَمِّي وحدة حساب مجموعة دارات الجمع والطرح ، ... تُخزَّن معطيات الحساب في المناطق RDM و AQ والتي تُدعى مراصف (register) . المرصف RDM يُستخدم لتخزين العدد الأول الداخل إلى AQ للسماح بإدخال العدد الثاني .

نتيجة الحساب توضع دائماً في مرصف خاص AQ ولذلك نطلق عليه إسم مركم (Accumulator) . أما لوحة الملامس الرقمية وشاشة العرض فنطلق عليها الإسم : الأدوات المحيطة للإدخال والإخراج (I/O peripherals) .


2.1 . دراسة حاسبة جيبية مع ذاكرة

لننصف الى الحاسبة الجيبية مجموعة من خلايا الذاكرة التي سنطلق عليها الإسم : ذاكرة مركزية (Central memory) . كل خلية من الذاكرة ، وتدعى أيضاً كلمة - آية (machine word) ، يمكنها كالمراصف أن تحتوي على مخططات أو على نتائج الحساب . إلى كل خلية سربط عددا مُحدَّد يُدعى عنوان الخلية ويسمح بتمييز الخلايا فيما بينها . المؤثرات الأساسية (+ ، - ، ...) هي عبارة عن مؤثرات ثنائية (نقصد بذلك أنها تجري بين متأثرين (operators)) . أحد المتأثرين يكون موجوداً في المرصف AQ والآخر في المرصف RDM (مرصف معطيات الذاكرة) . كما في الحاسبات البسيطة فإن النتيجة ستكون موجودة في AQ . يصبح من الضروري أن يكون بتصرفنا :

- نظام لإختيار العنوان الذي يؤمن الإتصال بين إحدى خلايا الذاكرة والمرصف RDM ؛


- دارتان إضافيتان للشحن والترتيب ، لشحن مضمون خلية من الذاكرة في المركم وترتيب مضمون المركم في عنوان معيَّن . هكذا دارات هي موجودة على جميع الحاسبات الجيبية وتتمتع بخلية ذاكرة واحدة على الأقل . مخطط حاسبة كهذه هو ممثَّل على الشكل 3.1 .

إنَّ مقالة العنوان هي هنا موضحة بواسطة ملهاش دائري يؤمن الإتصال بين خلية من الذاكرة بعنوان معيَّن ومضمون المرصف RDM . ويتعلَّق إنجاء إنتقال المعطيات بالمؤثر أو بالإشارة الحسابية المعتمدة .



مثال حول عملية حساب بسيطة .
لنفترض، إن الذاكرة تحتوي على المعطيات

التالية :



نرغب بجمع مضمون الخلية ذات العنوان 0 مع مضمون الخلية ذات العنوان 1 وبوضع النتيجة في العنوان 2 . فلنستعمل الترميز الكلاسيكي : (ALPHA) ، حيث ALPHA هي عبارة عن عنوان ، يشير الى مضمون الخلية ذات العنوان ALPHA . هكذا فإن (0) يعني هنا القيمة 125 . السهم سيغني إتجاه انتقال المعطيات : AQ→(0) يعني خزن مضمون الخلية ذات العنوان (0) في المرمز AQ ، أي تخزين العدد 125 في AQ .

لإجراء عملية الحساب يجب :

1 - تركيز منقاة العنوان على 0 والضغط على الزر «إشحن» ، مما يؤدي إلى تنفيذ العملية : AQ → (0) .

2 - تركيز منقاة العنوان على 1 والضغط على الزر + .

هذا يسمح بإجراء العملية $AQ \rightarrow AQ + (1)$. هكذا فإن هذه العملية يمكن تقسيمها إلى إثنين .

(أ) $RDM \rightarrow (1)$

(ب) $AQ + RDM \rightarrow AQ$

3 - تركيز منقاة العنوان على 2 والضغط على الزر «خزن» . هذا ما يسمح بتنفيذ العملية (2) : $AQ \rightarrow$.

في نهاية هذه العمليات ، ستحتوي الخلية ذات العنوان 2 على العدد 157 ، والمرصف AQ يحتوي على القيمة النهائية .

ملاحظات :

جميع عمليات الحساب تتم بين المراسف AQ وRDM وليس من الذاكرة إلى الذاكرة . وهذا ما يؤدي إلى الحاجة إلى إجراء عملية شحن مسبقة للمرمز .

المراسف هي إذاً عبارة عن ذاكرة مرتبطة مباشرة بدارات الحساب .

للإشارة إلى مضمون خلايا الذاكرة سنستخدم الترميز (عنوان adresse) بشكل نستطيع معه تمييز العنوان عن مضمونه ، أي إسم «nom» الخلية وقيمتها . المراسف المذكورة لا ترد داخل أهلة لأنه لا يوجد أي خلط ممكن بين المضمون والإسم : نعود دائماً إلى مضمون المراسف .

3.1 . من الحاسبة الصغيرة إلى الحاسب الكبير (الكومبيوتر)
إن كل معالجة تتناول معطيات وتسلسلاً دقيقاً من الأفعال ، والأوامر على الملامس + ، - ، ... ونوع الحاسبة المعتمدة حتى الآن لا يسمح بتخزين معطيات المسألة .

الفرق الأكبر بين الحاسبة ذات الذاكرة والحاسب الكبير يكمن في كون الأخير :
 - يُخزّن ليس فقط المعطيات ولكن الأوامر المطلوب إجراؤها على المعطيات .
 - يتمتع بأولية لربط الأوامر التي ستسمح له بتنفيذ هذه الأوامر حسب الترتيب الواردة فيه . هكذا ، فذاكرة الحاسب المركزية (C.M) ستحتوي على معطيات المسألة وطريقة معالجتها للحصول على النتائج .

تعريفات :


في البداية ، سنعني كلمة أمر (Command) بالتعليمية (instruction) أو التعليمية الآلية (machine instruction) . ومجموعة التعليمات والمعطيات المرتبطة بها تُؤلف البرنامج . أما الملامس + ، - فستختفي . ويصبح عندئذٍ من البديهي أن لا يعمل الحاسب إلا إذا كان البرنامج مسجلاً في ذاكرته المركزية .

1.3.1 - هيكلية التعليمات الآلية

حسب المثل المذكور أعلاه في الفقرة 2.1 ، نستطيع أن نقول أن التعليمات الآلية هي مؤلفة من معلومتين :

- 1- رقم يدل على الدارة المعتمدة من الوحدة المركزية .
- 2- رقم يدل على عنوان المتأثر (Operand) .

إذا كانت التعليمية تعمل بمتأثرين (الحالة + ، - ، . . .) ، يكون المتأثر الأول مشحوناً مسبقاً في المركم (ACC) . هاتان المعلومتان ستكونان موجودتين في كلمة من الذاكرة بشكل مكثف رقمياً ، مثلاً حسب الطريقة التالية :



وستسمح أولية تكويد التعليمية ، التي سنقوم بتوضيحها لاحقاً ، بكشف ومعرفة الفعل المطلوب إجراؤه على المتأثر الموجود على العنوان المذكور في التعليمية .
 مثلاً :

لنفترض بأن كود عملية الشحن COP هو 88 ، وإن كود الجمع هو 90 وكود التخزين هو 80 . فلنخزّن البرنامج الذي يقوم بجمع الخليتين 0 و 1 مع وضع النتيجة على العنوان 2 ، بدءاً من العنوان 100 . نحصل عندئذٍ على صورة الذاكرة التالية :

منذ اللحظة التي يحتوي فيها CO على عنوان التعليم ، فإن دورة التنفيذ تبدأ :

1 - إرسال التعليم التي يشير إليها عداد البرنامج إلى مصرف التعليم RI المرتبط بمكود للعملية COP وبنمقة العنوان .

2 - توكيد العنوان الذي يقوم بتركيز منقاة العنوان ، ومخلود (يفك كود) COP الذي يضع الدارة المناسبة من وحدة المعالجة في حالة العمل .

3 - تنفيذ العملية المطلوبة بواسطة وحدة المعالجة التي ستصبح في طور العمل .
خلال المرحلة الثانية لن يكون من الضروري أن يؤثر CO على التعليم الموجودة في طور التنفيذ ، وخلال هذه المرحلة إذا تزداد قيمة عداد البرنامج CO واحداً (1) ليؤثر على التعليم التالية المطلوب تنفيذها .

بعد تنفيذ التعليم ، يعود الحاسب الى المرحلة الأولى بالقيمة الجديدة لعداد البرنامج CO وهذا يتتابع حتى نلتقي تعليم خاصة بوقف البرنامج .
يقتى أن نشير إلى مختلف مراحل التنفيذ هي متزامنة بواسطة نبضات ساعة داخلية .

المخطط 5.1 التالي يعرض لمختلف المهام التي درسناها . وهو يشكل المخطط العملي للحاسب .


4.1 - خلاصة حول المكنة البسيطة

سنقوم بتوضيح الصيغ العملية للحاسب . إن جميع المكنات تستعمل هذه الأوليات الأساسية ، إضافة إلى بعض التعديلات التي سندرسها عند الحاجة . فلنحاول الآن أن نستخلص بعض الملاحظات .

ملاحظة 1

المكنة المشروحة أعلاه هي مكنة « بعنوان بسيط » ، أي أن التعليم الآلية لا تراجع سوى عنوان واحد وإذن متأثر واحد علني . في هذه الحالة ، لنفترض عدداً كبيراً من المؤثرات (operators) تستعمل متأثرين والنتيجة ، ذلك يعني أن أحد المتأثرين ثم النتيجة موجودان في المكنة . على بعض المكنات الأخرى قد نجد تعليمات تدعى « بعنوان مزدوج » .

(1) عندما تكون التعليمات ذات أطوال متغيرة (حالة الحاسبات 370/364 IBM) يتقدم العداد CO بمقدار طول التعليم .



مخطط 5.1 - الحاسب ، المخطط العملياتي

ملاحظة 2

لا تحتوي مكنتنا سوى مركب واحد . هناك حاسبات أكثر فعالية يمكن أن تحتوي على عدد من المرافف التي تلعب دور المركب (هذه هي حالة المكنة IBM 360/370) . سيكون من الضروري أن نشير ، من داخل التعليمة ، إلى رقم المرفف الذي نعلمه كمركب .

ملاحظة 3

لفترض ، كما في المخطط 3.1 ، أن ذاكرة المكنة تحتوي على 1000 خلية مرقمة من 0 إلى 999 . وهذا يعني أنّ :

1 - عداد البرنامج يحتوي على الأقل على ثلاثة مواقع عشرية تسمح له بمراجعة جميع عناوين الذاكرة المركزية ؛

2- ان حقل عنوان التعليم ، ولنفس السبب ، يجب أن يسمح بتسجيل الأعداد من 0 إلى 999 .

ملاحظة 4

بعض التعليمات يمكن أن لا تُراجع بواسطة عنوان ما . تظهر هذه الحالة ، مثلاً ، عندما لا نستعمل سوى AQ (عكس إشارة AQ ، تفسير AQ ، الإزاحة ، . . .) . ولكن من الممكن ، عند الحاجة ، استعمال حقل العنوان لغايات أخرى . قد يحدث ، على بعض المكنتات ، أن يكون حقل العنوان مستعملاً ككود لعملية ثانوية ، مما يؤدي إلى زيادة عدد التعليمات بدون تعديل لحجم الحقل COP . أما الكود الثانوي فيُميز التعليمات الخاصة التي تنتمي إلى الفئة المحددة بواسطة الكود الرئيسي .

ملاحظة 5

الحجم (هنا يقاس بعدد المواقع العشرية) للحقل COP يُحدّد العدد الأقصى للدارات - أي للتعليمات الآلية - التي تراجع عنواناً وحيداً يمكن أن تحتويه وحدة الحساب .

5.1 . الحاسب ، العرض الكلاسيكي


بعد هذا المدخل ، نعود إلى عرض أكثر كلاسيكية للحاسب . لقد جرت العادة أن تُميز بين الأعضاء التالية :

- الوحدة المركزية وتحتوي :
- الوحدة الجبرية والمنطقية (دارات عمليات ومرافق للحساب) ،
- وحدة التحكم وتتألف من :
- مرافق التحكم ،
- عداد البرنامج ،
- الساعة .

الذاكرة المركزية وتتألف من خلايا (كلمات وبايتات) معنونة ،
- أدوات محيطية تسمح بالإدخال والإخراج في الذاكرة المركزية للمعلومات (برامج ومعطيات) المخزنة على نواقل خارجية
فلنذكر البعض منها :

- قارئ البطاقات ، والمتقّبات ، والطابعات ،
- بسّاطة الأشرطة ، الأسطوانات والبطول المغناطيسية ،
- لوحات ملاصق ، - شاشات للعرض ،
- أدوات محيطية خاصة كراسم المنحنيات العاملة حسب النظام «off-line» (الاشتغال المنعزل) .

- القنوات أو وحدات التبادل . وهي عبارة عن الأعضاء التي ، تحت قيادة الوحدة المركزية ، تؤمن بشكل لا تزامني إنتقال المعطيات من الذاكرة المركزية إلى الأدوات المحيطة . هذه الأولوية تسمح بتحرير موارد الوحدة المركزية خلال الوقت ، نسبياً « الطويل » ، للإدخال والإخراج (I/O)⁽¹⁾ . التزامن بين الوحدة المركزية والقنوات (Channels) يتأمن بواسطة نظام الانقطاع الذي سنتكلم عنه لاحقاً .
- وحدة المراقبة والتحكم (Control unit) وهي عبارة عن أجهزة وأدوات ، متكيفة مع كل نوع من المحيطات ، وتحقق عدداً من المهام الضرورية للإدخال والإخراج .



مخطط 6.1

(1) أعضاء الإدخال - الإخراج هي أجهزة إلكترونيكية تمثل إذن نوعاً من القصور . إن قراءة بطاقة معينة قد تطول نحو 100 ميلي ثانية في حين أن وقت تنفيذ تعليمة لا يدوم أكثر من الميكروثانية μs (10^{-6} ثانية)

2 تكويد المعلومات

الإستعمال الكثير للنظام العشري جعلنا معتادين عليه ، وهذا الإعتياد جعل البعض يخشى من إستعمال نظام آخر للترقيم . ولكن تكنولوجيا الحاسبات تفرض علينا دراسة أنظمة تكويد مختلفة . يجب أن نشير إلى أن التمثيل الثنائي للمعلومات في المكنة لا يحمل أي تعديل لصيغة العمل المشروحة في الفصل الأول ، وهذا من الأسباب التي جعلتنا لا نبدا الكتاب بهذا الفصل ، راجين أن يكون عرضنا أكثر وضوحاً .

يتألف نظام التكويد من مجموعة قواعد التحويل التي تسمح بالعبور من تمثيل للمعلومات (نص فرنسي مثلاً) إلى ترميز آخر (نص بكود مورس . .) والعكس بالعكس .

الترميز الثنائي هو مفروض لأنه يسمح بتمثيل بسيط لمضمون الذاكرة والمراسف في الحاسب⁽¹⁾ . ويبدو أنه لترميز عدد n من حالات صمام كهربائي ، موكع أو مطفأ ، فإن التمثيل الثنائي هو الأبسط باعتياد الاتفاق التالي :

1 - حالة « الضوء »

0 - حالة الانطفاء



إذاً يرمز إلى الحالة بواسطة :

(1) دون الدخول في التفاصيل التكنولوجية ، تمثل المعلومات داخل الآلة بواسطة عناصر تمتلك حالتين فيزيائيتين مختلفتين .

قد نلاحظ أن مجموعة من صمامين يمكن أن تكون موجودة في عدد $2^2=4$ من الحالات المختلفة التي نرسم إليها على الشكل التالي :

0 0 حالة «0»

0 1 حالة «1»

1 0 حالة «2»

1 1 حالة «3»

ولكن بإمكاننا توكيد :

الحالة «0» : الصمامان هما في حالة الإنطفاء

الحالة «1» : الصمام اليسار هو مفتاحاً ، والصمام الأيمن مؤنّس ، الخ

وبشكل عام ، فإن مجموعة من n من الصمامات يمكن أن تكون موجودة في 2^n حالة مختلفة . يجب تقريب ذلك من الفعل الذي يسمح بواسطة n رقم ثنائي بأن نعدّ من 0 إلى $2^n - 1$.

1.2 . أنظمة الترقيم :

لو افترضنا أن a_i تمثل مجموعة الرموز المستعملة لتحديد عدد بالقاعدة B ، فإن العدد الحقيقي R يكتب على الشكل التالي :

$$\underbrace{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{\text{القسم الصحيح}} \underbrace{a_{-1} a_{-2} \dots}_{\text{القسم العشري}}$$

وقيمته هي :

$$R = \underbrace{a_n B^n + a_{n-1} B^{n-1} + \dots + a_0 B^0}_{\text{القسم الصحيح}} + \underbrace{a_{-1} B^{-1} + a_{-2} B^{-2} + \dots}_{\text{القسم العشري}}$$

وفي النظام العشري فإن المجموعة a_i تتألف من الرموز :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

وفي الثنائي : 0 و 1 .

وفي النظام الثنائي : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .

وفي النظام السادس عشري (16) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

F, E, D, C, B, A

إنَّ أسَّات القاعدة B^0 ، B^1 ، B^2 ، ... ، B^{-1} ، ... تدعى أوزان الأرقام .
الجدول 1.2 يعطي قيم بعض الأوزان بالنظام العشري :

القاعدة	B^3	B^2	B^1	B^0	B^{-1}	B^{-2}
10	1000	100	10	1	0,1	0,01
2	8	4	2	1	0,5	0,25
8	512	64	8	1	0,125	0,015625
16	4096	256	16	1	0,0625	0,00390625

جدول 1.2

هكذا فالعدد 13 في القاعدة 10 يعادل $(3.10^0 + 1.10^1)$ ويكتب على الشكل التالي : $(1.2^0 + 0.2^1 + 1.2^2 + 1.2^3)$ في النظام الثنائي .

15 في النظام الثنائي : $1.8^1 + 5.8^0$
D في النظام السادس عشري : $(13.16^0 \text{ أي } D.16^0)$
والعدد 0,75 في النظام العشري : $(5.10^{-2} + 7.10^{-1})$
يكتب : 0,11 في النظام الثنائي : $(1.2^{-2} + 1.2^{-1})$
0,6 في النظام الثنائي : (6.8^{-1}) .
و 0,C في النظام السادس عشري : $C.16^{-1}$ أي 12.16^{-1} .

وفي المكنة ، تمثّل الأعداد بشكل مكوّد ثنائياً . ويمكن أن يحتاج عدد عشري كسري إلى سلسلة طويلة ، أو لا نهائية ، من 0 و 1 . وبما أن الذاكرة والمرافق لها أبعاد محدّدة عند تصميم المكنة ، لذا ، فقد يحدث تحويل عشري / ثنائي عند الحساب ، أو قد يحدث بتر لقسم من المعلومات مما يؤدي إلى فقدان الدقة في الحساب . وهذه من المشاكل التي يجب الانتباه إليها ولذا من الواجب القيام بعدد كبير من الحسابات التكرارية .

من المهم أن نلاحظ ، أنه عند إزاحة الفاصلة ١٠ موقع لجهة اليسار أو لجهة اليمين فإن هذا يؤدي إلى ضرب العدد أو قسمته على 10 . مثلاً : 13,75 يمثل بواسطة العدد 1101,11 في النظام الثنائي ، ولكن 11011,1 يعادل 27,5 و 110,111 يعادل 6,375 .

ثنائي	سادس عشري	ثنائي	عشري
0	0	0000	0
1	1	0001	1
2	2	0010	2
3	3	0011	3
4	4	0100	4
5	5	0101	5
6	6	0110	6
7	7	0111	7
8	8	1000	8
9	9	1001	9
10	A	1010	10
11	B	1011	11
12	C	1100	12
13	D	1101	13
14	E	1110	14
15	F	1111	15

جدول 2.2

2.2 . تغيير القاعدة

سنترك للقارئ أن يعود للمراجع إذا رغب بذلك . وسنذكر ، بواسطة بعض الأمثلة ، إن التحويلات الثنائية / الثنائية والثنائية / السادس عشرية هي مترابطة لأن القواعد 8 و 16 هي عبارة عن أسس صحيحة للقاعدة 2 .

ينقلب العدد الثنائي إلى سادس عشري بدءاً من كل جهة من موقع الفاصلة . وينقطع العدد إلى أقسام مؤلفة من أربعة أرقام ثنائية أو بتات⁽¹⁾ ويتأويل كل قسم :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & , & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline & 2 & & 6 & & B & , & C & & 8 \end{array}$$

ثنائي
سادس عشري

الرقم الأخير «8» نحصل عليه بتوسيع الرقم 1 بوضع أصفار لجهة اليمين . التحويل الثنائي / الثنائي يتم بتقطيع العدد الثنائي إلى أقسام مؤلفة من ثلاثة أرقام . نحصل عندها على 62, 1153 في النظام الثنائي . التحويل المعاكس هو بدعي .

3.2 . الفائلة من النظامين السادس عشري والثنائي

سنرى أن كل كلمة آلية هي مكونة من عدد متحول ، يتعلّق بالحاسب ، من العناصر التي تدعى بتات⁽¹⁾ (bit) . كل عنصر يمكن أن يكون موجوداً ، كما هي الحالة

(1) من BIT وهو اختصار للمصطلح الأمريكي Binary digit ، أي رقم ثنائي .

بالنسبة للصَّمَام ، في واحدة من حالتين فيزيائيتين ، لذا يصبح من الطبيعي ترميز حالة البتة بواسطة 0 أو 1 ومضمون الكلمة - الآلية ؛ ليس كما في الفصل الأول بواسطة رقم عشري ، بل بواسطة سلسلة من الأرقام 0 أو 1 ، ويمكن تفسير مجموعة البتات كعدد تمثّل في النظام الثنائي .

الأحجام ، المحدّدة بعدد البتات ، للكلمات - الآلية التي نلتقيها عادة في الحاسبات هي بطول 8 (الميكروبروسسور) ، 16 ، 24 ، 32 (IBM 360/370) ، 36 ، 48 و 60 بتة . عند تمثيل مضمون كلمة - ذاكرة على ورقة فهذا يتطلب من 16 إلى 60 رمزاً . التمثيل السادس عشري والثاني يظهران إذن مفيدتين مهمّين كثيراً لأنها يُقَسَّان على 4 أو على 3 عدد الرموز المطلوب كتابتها وذلك مع المحافظة على إمكانية تحويلها فوراً إلى النظام الثنائي . ولكن النسخ اليدوي لعدد محدّد بالنظام السادس عشري هو مضيع لعدد أقل من الأخطاء منه في حال كتابته في النظام الثنائي . لذلك فللقارئ فائدة من الإعتياد على هذا النوع من التمثيل المعتمد لتمثيل المعلومات في الذاكرة .

4.2 . الحساب في النظامين الثنائي والسادس عشري
لن نقوم سوى بإعطاء بعض الأمثلة التي يجب أن تسمح للقارئ بإجراء بعض العمليات البسيطة بالجمع والطرح .

في النظام الثنائي :

$$\begin{array}{r} 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\ +0 \quad +1 \quad +0 \quad +1 \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ +111 \\ 10100 \end{array}$$

مثلاً :

$$\begin{array}{r} D \\ +7 \\ 14 \end{array}$$

في النظام السادس عشري :

في النظام السادس عشري من العملي تحويل كل رقم إلى النظام العشري ، وإجراء العملية في هذا النظام ومن ثم تحويل النتيجة . مثلاً :
 $D_{16}=13_{10}$, $7_{16}=7_{10}$, $13+7=20_{10}=16+4$ نضع 4 ونحفظ باليد 1 ، إلخ :

$$\begin{array}{r} 3F2 \\ +1A4 \\ \hline 596 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3F2 \\ -1A4 \\ \hline 24E \end{array}$$

بنفس الطريقة نقوم بإجراء الطرح $4 - 216$ تصبح $4 - 2 + 16$ أي E وباليه 1 . . .
حسب نفس الصيغة سنستطيع إجراء الحساب في النظام الثنائي . وباستطاعة
القارئ أن يتمرّن بوجود الأمثلة المعطاة في نهاية الفصل .


5.2 . التمثيل الداخلي للمعطيات

1.5.2 . الذاكرة

حتى هذا الوقت إعتبرنا إن الذاكرة هي مؤلفة من خلايا مرقّمة بدءاً من 0 ،
الخلية هي الكلمة - الآلية والعناوين هي عناوين الكلمات .

سنقوم بتحديد الأشياء . المكنات IBM 360/370 تتمتع بكلمة - آلية من 32 بتة
مرقّمة من اليسار إلى اليمين من 0 إلى 31 . تُقسّم الكلمة إلى أربع بايتات (تشكيلة من
8 بتات) . والبايتة هي قابلة للعنونة . ستكلم عن الذاكرة المعنونة بالسّيات (وسنرى
إن السمة قابلة للتمثيل بواسطة 8 بتات) مقابلة مع بعض المكنات حيث الذاكرة معنونة
بالكلمات . عنوان الكلمة هو إذاً عنوان البايتة الأولى من الكلمة . في النهاية نوجز ما
يلي :

- جهات النصف كلمات هي بعناوين مزدوجة ؛
 - جهات الكلمات هي بعناوين قابلة للقسمة على أربعة ؛
 - جهات الكلمات المزدوجة تتمتع بعناوين قابلة للقسمة على 8 ؛
- ومع إن الذاكرة هي قابلة للعنونة في مستوى البايتة ، يجب السهر على المحافظة
على هذا التقسيم للمعطيات الممثلة بواسطة نصف كلمة ، كلمة ، أو كلمة مزدوجة .



شكل 3.2

2.5.2 . تمثيل المعطيات الالاقمية

بإمكاننا تكويد نوعين من المعلومات في الذاكرة : المعطيات الرقمية والتي هي
عبارة عن تشكيلات ثنائية مرتبطة بمعنى رقمي ، والمعطيات من نوع سيات والمعالجة
كوححدات غير رقمية .

لقد كان من الملائم عند تصوُّر مكنات IBM 360/370 ، تكويد السهات بواسطة 8 بتات . هذا النظام يسمح بتكويد 2^8 ، أي ما مجموعه 256 كوداً مختلفاً . هذا التصوُّر هو واسع الإنتشار ، ولكن هناك مكنات أخرى تستعمل تكويد السهات بواسطة 6 بتات -تُحدّد مجموعة السهات المتوفّرة بالعدد 64 سمة .

قد يبدو لنا مفاجئاً اعتياد كود لتمثيل السهات بواسطة 8 بتات . فلنلاحظ ببساطة إن هذا النظام يسمح لنا بالحصول على ألفباء واسعة تحتوي على السهات الكبيرة ، والصغيرة ، والسهات العشر العشرية وبعض السهات الخاصة ، كإشارات العمليات ، وعلامات الوقف ، والفسحة ، الخ .

الكود الداخلي لتمثيل السهات ، والمستعمل على المكنات IBM 360/370 هو EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) . يُرمز إلى الحرف A بواسطة الكود 11000001 ، أي C1 بالترميز السادس عشري . ويكوّد الحرف «B» بواسطة C2 وهكذا دواليك . لائحة الأكواد موجودة في الملحق .

مثلاً : لنفترض إن مضمون حيز الذاكرة هو التالي :

0	0	C	1	E	2	E	2	C	5	D	4	C	2	D	3	C	5	E	4	D	9	4	0	F	3	F	7	F	0	0	0
100								104								108								112							

تأويل هذه السلسلة من 14 بايتة ، والتي تبدأ بالعنوان 100 ، هو حسب الكود «ASSEMBLER 370» .

نشر إلى وجود علاقة تراتبية بين القيم الثنائية المستعملة للتكويد :


$$40 < C1 < C2 < \dots < F0 < F1 < \dots < F9$$

وهذا يمكن أن يترجم بواسطة :

كود الأرقام > ... > كود B > كود A > كود القسمة .

هذه الخصوصية هي مستعملة للترتيب الأبجدي .

يجب أن نُميّز بين التمثيل الأبجدي والتمثيل الرقمي . المثل التالي يوضح لنا التحويل المعتمد لمعطى مقروء من البطاقة ومحوّل إلى ثنائي .



ناقل خارجي

ذاكرة (حيز إدخال)

تمثيل بطريقة السهات

ذاكرة (متحولة مؤشرة في)

FORTRAN في لائحة الأمر (READ) .

تمثيل بطريقة الفاصلة الثابتة

التمثيل السبائي يُقال عنه أيضاً « القابل للتنقيح » لأنه ضمن هذا الشكل يجب أن تكون المعلومات موجودة قبل أن تستلمها الطابعة لطبعها .

3.5.2 . تمثيل المعطيات الرقمية

المعتادون على لغة فورتران يعلمون أن المتحولة أو الثابتة يجب أن تُمثل دائماً في المكنة بواسطة كلمة (أو كلمة مزدوجة عندما يكون الحيز مصروحاً عنه بدقة مزدوجة) . ويعلمون أيضاً إن هذه اللغة تستعمل نوعين أساسيين من التمثيل الداخلي للمعطيات الرقمية : النوع الصحيح (integer) والنوع العائم (real) .

أما المعتادون على لغة كوبر فلا يجهلون ان الحسابات الجارية بهذه اللغة تتم بواسطة تمثيل مجهول من لغة فورتران : التمثيل العشري المتراس . سنجد هذه الطرق الأربع في تكويد الأعداد في مستوى المكنة : الطريقة « الفاصلة الثابتة (fixed point) » (صحيح بلغة فورتران) ، والعائم البسيط والعائم الموسع والصيغة العشرية المتراسة . نشير إلى أن مع كل نوع من هذه التمثيلات تتلاءم مجموعة من المؤثرات (دارات الكترونية ، + ، - ، ...) ، صالحة للعمل بهذه التشكيلات الثنائية . وفي النتيجة فإن المكنات تحتوي على أربع مجموعات من التعليمات الجبرية .

أ - التمثيل بفاصلة ثابتة

بهذه التسمية يجب أن نفهم « فاصلة ثابتة إتفاقياً » . هكذا ، فالفاصلة ، عنصر أساسي من قيمة العدد ، لا تظهر أبداً في التمثيل الداخلي للعدد في الذاكرة . ولقد لاحظنا (في الفقرة 1.2) إن التشكيلات الثنائية المعتمدة لـ n ، $2n$ و $n/2$ لا تختلف إلا بواسطة موقع الفاصلة ، لذا ، فإن 1001 يمكن أن تُمثل القيمة 9 إذا اعتبرنا إن الفاصلة موجودة لجهة اليمين ، أو 0,5625 إذا اعتبرنا إن الفاصلة موجودة في أقصى اليسار النظام IBM 360/370 يفترض الفاصلة موضوعة لجهة اليمين . وللتأكد من ذلك يكفي ملاحظة التعليقات التي تسمح بجمع المعطيات بطول مختلف (كلمة أو نصف كلمة) . إن عملية التسطير للمعلومات تتم لجهة اليمين . هذا التمثيل هو إذاً التمثيل الصحيح . وهناك بعض المصممين الآخرين الذين اعتمدوا الإتفاق المعاكس ، أي الفاصلة لجهة اليسار .

تُكوّد الأعداد حسب النظام الثنائي في كلمة - آلية . البتة ذات الوزن الأكبر (البتة الموجودة لجهة اليسار) ترمز إلى الإشارة الحسابية . إذا كانت تساوي 0 ، يكون العدد إيجابياً ، أما إذا كانت تعادل 1 فمعنى ذلك أن العدد هو سلبى .

بواسطة n بتة باستطاعتنا تعداد من 0 حتى 2^{n-1} . وإذا حجزنا بتة للإشارة فيكون بإمكاننا تمثيل الأعداد الصحيحة I بحيث إن :

$$-2^{n-1} \leq I \leq 2^{n-1}-1$$

إذا كانت $n = 16$: $- 32768 \leq I \leq + 32767$

تمثيل الأعداد الإيجابية لا يفترض أية مشكلة ، والتأويل العشري نحصل عليه بضرب كل بته بالوزن المعتمد للموقع . وفي المقابل يجب أن نعتد إتفاقا جديداً للأعداد السلبية .

تمثيل الإشارة والقيمة المطلقة

الفكرة التي نخطط لنا تقوم على إعتبار البته ذات الوزن الأقوى ترمز إلى الإشارة والباقي يرمز إلى القيمة المطلقة للعدد . حسب هذا الإتفاق ، الممثل بأربع بتات :

$$\begin{array}{rcl} 0101 & : & + \text{ يكتب } 5 \\ 1101 & : & - \text{ يكتب } 5 \\ \hline 10010 & : & \text{ نتيجة الجمع} \end{array}$$

هذه النتيجة هي ليست حقيقية .

هذا التمثيل يُحتم علينا إذا ، للحصول على النتيجة الصحيحة ، أن نفحص الإشارات المرتبطة بالتأثيرات قبل إجراء العمليات . لا يجب معالجة الأعداد السلبية والإيجابية بنفس الطريقة . يمكن للقارئ أن يقتنع بأن إعتاد هذه الصيغة يحتم علينا إعتد منطق الكتروني أكثر تعقيداً . وقد جرى التخلي عنه اليوم .

التمثيل المدعو 'مُكمّل 1 (1 Complement)

عكس العدد (أو ضده) . نحصل عليه بأخذ عكس كل بته . بما فيها بته الإشارة . هكذا :

$$\begin{array}{rcl} 0101 & : & + \text{ تكتب } 5 \\ 1010 & : & - \text{ تكتب } 5 \\ \hline 1111 & : & \end{array}$$

وبنتيجة الجمع نحصل على

أي ، أن مُكمّل 1 هو 0000

من الممكن إعتبار إن هذا النوع من التمثيل يؤدي إلى إدخال 0 إيجابي وصفر سلمي . المسائل المطروحة في نهاية الفصل تشرح سيئات هذه الاتفاقات وفوائد الاتفاقات اللاحقة

التمثيل المدعو 'مُكمّل إلى 2 (Two complement)

هو التمثيل المعتمد على المكتات IBM 360/370 . يُمثل كل عدد سلمي بواسطة المُكمّل إلى 2^n لعكس العدد . ولو افترضنا إن X هو العدد ، وأن \bar{X} هو مُكمّل العدد X إلى 2^n ، نحصل إذا على العلاقة التالية $X + \bar{X} = 2^n$. الإتفاق حول الإشارة هو كالسابق . ونشير إلى أن المعطيات الرقمية هي مكوّدة بأطوال ثابتة ، هي الكلّيات -

الآلية . وللمكنات IBM 360/370 ، n تعادل 32 . ولتسهيل العمل ، فإننا ستعالج مسائل تعمل بأربع أو ثمان بتات .

وبالتكويد بواسطة أربع بتات ، حيث البتة اليسرى هي بتة الإشارة ، فإن كود العدد -5 هو المعادل الثنائي لـ $2^4 - 5 = 11$ إذن :

$$\begin{array}{r} +5 \\ -5 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0101 \\ 1011 \\ \hline 10000 \end{array}$$

وبإهمال الحاصل بعد موقع الإشارة نحصل على صفر .
الطريقة للحصول على المُكمّل إلى 2 لعدد ما تكمن بتكملة العدد إلى 1 وبعد ذلك إضافة 1 إليه . تتم العمليات على جميع البتات بما فيها بتة الإشارة .
مثلاً :

$$\begin{array}{r} +5 \\ 1 \\ +1 \\ \hline 0101 \\ 1010 \\ +1 \\ \hline 1011 \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{مُكمّل إلى } 2 \\ +1 \end{array}$$

فلنلاحظ إنه إذا كنا نعمل على عدد ثنائي مُمثّل بالترقيم السادس عشري ، فإن المُكمّل إلى 2^n يصبح مُكمّلاً إلى 16^n سنحصل على التمثيل السادس عشري للعدد المعكوس بتكملة كل رقم إلى F وإضافة 1 .
مثلاً : على ثمان بتات :

$$\begin{array}{r} 0100 \ 1101 \rightarrow 4D \\ + \\ B2 \\ +1 \\ \hline 1011 \ 0011 \leftarrow B3 \end{array}$$

إنّقال العدد ، المُمثّل بواسطة 16 بتة ، في مرصف بطول 32 بتة سيتم بواسطة إنّقال بسيط إلى اليسار للبتة ذات الوزن الأكبر :

$$\begin{array}{r} 0A1C \rightarrow 0000 \ 0A1C \\ B0D3 \rightarrow FFFF \ B0D3 \end{array}$$

حالة الفيض عن السعة (Over flow) ، يمكن أن تحدث عند إجراء عملية معينة وذلك عندما يكون كلا المتأثرين بنفس الإشارة والنتيجة تصبح بإشارة معاكسة .
لنعتبر بعض الأمثلة على معطيات ممثلة بواسطة أربع بتات . مجموعة الأعداد القابلة للتمثيل هي :

1111	-1	0000	0
1110	-2	0001	+1
1101	-3	0010	+2
1100	-4	0011	+3
1011	-5	0100	+4
1010	-6	0101	+5
1001	-7	0110	+6
1000	-8	0111	+7

بالإمكان إهمال المرحّل اليسار بدءاً من موقع الإشارة ، إذا كان كلا المتأثرين بنفس الإشارة ، والنتيجة بنفس الإشارة .
وجود المرحّل ، ويُدعى (Carry) في المصطلحات الأنكلوسكسونية ، ليس هو إشارة خطأ في الحساب .

سنلاحظ في النهاية إن العدد الأصغر القابل للتمثيل هو 2^{-1} -2 والأكبر هو 2^{+1} -1 وإن الطرح يمكن أن يتم بواسطة الجمع إلى مكمل 2 .

نتيجة	مرحلّ مفقود	عشري
خطأ ODC (1)		$\begin{array}{r} +7 \\ +7 \\ \hline 14 \end{array}$
خطأ ODC (1)		$\begin{array}{r} +4 \\ +5 \\ \hline 9 \end{array}$
صحيح		$\begin{array}{r} +4 \\ -5 \\ \hline -1 \end{array}$
خطأ ODC (1)	1	$\begin{array}{r} -4 \\ -5 \\ \hline -9 \end{array}$
صحيح	1	$\begin{array}{r} -3 \\ +3 \\ \hline 0 \end{array}$

ODC (1) : الفيض عن السعة (over flow)

ب - التمثيل بفاصلة متحركة

الحساب العلمي يستعمل عادة أعداداً بأحجام كبيرة جداً أو صغيرة جداً ولكن ممثلة بواسطة عدد مُحدّد من الأرقام . النوع فاصلة ثابتة لا يسمح بالتمثيل البسيط لهذه الأعداد ، ولذلك إعتمدنا طريقة أخرى في التكويد المركب من قسمين :

- المُميّزة (الأسّ المعيّن) التي تعطي الحجم .
- القسم العشري (mantisse) الذي يحدد الأرقام ذات الأوزان الكبرى .

هكذا فإمكاننا تحديد العدد على الشكل التالي :


S.M.B^c

حيث S هي الإشارة ، M القسم العشري (mantisse) ، و B عدد ثابت (2 ، 10 ، أو 16 حسب المكنة) ، C هي الأسّ المعيّن .


كما في الفاصلة الثابتة ، فإن الفاصلة لا تظهر في التكويد الداخلي ولكنها توضع عادة إلى يمين أو إلى يسار القسم العشري M . هكذا ، فلنظام بقاعدة B=10 ، يكتب العدد 37,52 على الشكل التالي⁽¹⁾ :

1 - الفاصلة لجهة يمين القسم العشري .

$$(1) \quad 37520 \cdot 10^{-3}$$




$$(2) \quad 3752 \cdot 10^{-2}$$




2 - الفاصلة إلى يسار القسم العشري ،

$$(3) \quad 0,000003752 \cdot 10^7$$



$$(4) \quad 0,3752 \cdot 10^2$$



نلاحظ ، في الحالة التي تكون فيها الفاصلة موجودة إلى يسار القسم العشري ، إن التمثيل (4) يعطي عدداً أكبر من الأرقام ذات المعنى (Significants digits) من التمثيل

(1) Δ : رمز يشير إلى موقع الفاصلة .

(3) ، في الحالة التي يكون فيها عدد الأرقام المحجوزة للقسم العشري ثابتاً . التمثيل (4) يُدعى موحد التنظيم المعايير (normalized) . وهو يتناسب مع حصر الأرقام ذات المعنى من القسم العشري لجهة اليسار . هذا التمثيل يسمح بأكثر دقة ممكنة .
من الممكن أن نغبر من تمثيل معين إلى تمثيل معايير آخر بواسطة إزاحة الأرقام وتعديل الأس .

إذا كانت $B = 10$ ، فإن الإزاحة إلى اليسار لموقع رقم يؤدي إلى تنقيص الأس المعين 1 .

أما إذا كانت $B = 16$ ، فإن الإزاحة إلى اليسار لرقم سادس عشري من القسم العشري سيؤدي إلى تنقيص 1 من الأس المعين . وهكذا سيكون العدد ممثلاً بشكل معايير عندما لا يكون الرقم السادس عشري ذو الوزن الأكبر من القسم العشري صفراً . سنشير إلى أن الإزاحة لموقع سادس عشري يُترجم إزاحة أربعة مواقع ثنائية . على الحاسبات IBM 360/370 :


- الإشارة S من العدد هي مكوّنة على بته واحدة ($0 = +$ ، $1 = -$) ؛
- القاعدة B هي 16 ؛
- يفترض أن تكون الفاصلة إلى يسار القسم العشري الذي يُمثّل عدداً أصغر من 1 .
- العدد الثنائي المكوّن في الحيز C بطول 7 بتات والمحفوظ للأس المعين ، لا يُمثّل أبداً قيمة الأس المعين E إلا 16 ولكن :

$$C = 64_{16} + E$$

لذا فهناك مشكلة في توكيد إشارة الأس كي نحصل على قوى سلبية وإيجابية للقاعدة B بدلاً من اعتماد ترميز شبيه بالمكمل إلى 2 ، لقد جرى إختيار اعتماد القوة صفر في التوكيد المناسب للقيمة الوسطية للأعداد القصوى 0 و $2^7 - 1$ أي 64_{16} أو 40_{16} أو 1000000_2 . هكذا ، عندما تكون $C = 64_{16}$ فإن قيمة العدد هي $S.16^0.M$ ، وعندما تكون $C > 64$ ($C = 64 + E$) فإن قيمة العدد هي $C.S.16^E.M$ متغيرة من 0 إلى 127 وبالتالي $-64 \leq E \leq +63$.

للحصول على E يكفي ، في النظام السادس عشري ، أن نطرح 40_{16} : 40_{16} تناسب $E = 6$ و $3F_{16}$ تناسب $E = -1$.

يوجد على الحاسبات IBM 370 ثلاثة أشكال بفاصلة متحركة . الأعداد بالفاصلة المتحركة الصغيرة تحتل كلمة - آلية ، والأعداد الطويلة تحتل كلمتين - آليتين ، والأعداد الموسّعة تشغل أربع كلمات . الشكل الأخير هو غير موجود على المكنات 360 .



4.2 مخطط

الأشكال الثلاثة تسمح بتكويد أعداد بنفس الحجم . وتختلف بواسطة عدد الأرقام ذات المعنى التي تقدمها . العدد P هو :
بالشكل القصير :

$$16^{-63} \leq P \leq (1 - 16^{-4}).16^{63}$$

7 أرقام عشرية ذات معنى

$$16^{-63} \leq P \leq (1 - 16^{-14}).16^{63}$$

- بالشكل الطويل

16 رقماً عشرياً ذا معنى .

$$16^{-63} \leq P \leq (1 - 16^{-28}).16^{63}$$

- بالشكل الموسع

33 رقماً عشرياً ذا معنى .


وفي الحالات الثلاث يكون معنا تقريباً : $5,4.10^{-79} \leq P \leq 7,2.10^{75}$

أما الحسابات بواسطة هذه الطرق في التمثيل فقد تؤدي إلى فيض عن السعة (Overflow) عندما نحصل على قيم كبيرة جداً أو صغيرة وتدعى Overflow أو Underflow للأعداد بالفاصلة المتحركة .

مثلاً : التمثيل بفاصلة متحركة

C 2 1 9 0 0 0 0	-25	$-(1.16^{-1} + 9.16^{-2}) 16^2$
C 1 1 0 0 0 0 0	-1	$-(1.16^{-1}) 16^1$
0 0 0 0 0 0 0	0	$0 \cdot 16^{-64}$

ج - التمثيل العشري
يمكن أن يتم تمثيل العدد بواسطة النظام العشري المكثف ثنائياً (DCB) موسعاً ،
أي على شكل سمات .



هذا التمثيل ، الواسع الانتشار في الإدارة ، هو أقل « ترصاً » من سوابقه . لا يوجد أي طول ضمني لها : توضع المعطيات بداخل بايتات . سنرى ان التعليقات PACK و UNPK تسمح بالعبور من شكل إلى آخر .

الفاصلة ، كما رأينا ، ليست مُمثلة . وإن تنظيم موقعها والاصطفاف المحتمل المناسب يقع على عاتق المبرمج . ونشير إلى المواقع المختلفة للإشارة . القيم السادس عشرية A, C, F, E يجرى تأويلها وكأنها « + » . أما B و D فيؤولان وكأنها « - » .

تمارين

تمرين 1.2 - غيّر إلى النظام الثنائي والسادس عشري ، الأعداد العشرية التالية :
15 35 256 1024 348,5 .

تمرين 2.2 - غيّر إلى النظام العشري والثنائي الأعداد السادس عشرية التالية :
3A FFF 1A3B ABC

تمرين 3.2 - إحصب المكمل إلى 2 للعدد 1A3B . أطرح 1A3B من العدد 2ABC .
أعطِ التمثيل الموسّع إلى 32 بتة للعدد 1A3B وكذلك لكملّه إلى 2 .

تمرين 4.2 - أعطِ القيم الرقمية العشرية التي تقوم بتأويلها :
C1F00000

- كمعطى ممثّل بفاصلة ثابتة حسب توكويد الاشارة والقيمة المطلقة .
- كعدد ممثّل بالمكمل إلى 2 .

- كعدد بفاصلة متحركة بطول قصير (هل هو معايير في هذه الحالة؟) .
هل بالإمكان اعتبار هذا التشكيل الثنائي كمعطى مكوّد بالشكل العشري ؟

ما هو نقيض (أو ضدّ) هذا العدد في كلّ من التمثيلات المذكورة ؟

تمرين 5.2 - عاير العدد بفاصلة متحركة CS032000 .

3 . العنونة المطلقة ، العنونة النسبية

1.3 . عموميات

في الفصل الأول عرضنا التعليمات - الآلية وكأنها مشكّلة من حقلين : الحقل كود العملية (operation code) وحقل العنوان . تحتوي التعليمة إذاً على العنوان المطلق للمتأثر ، أي عنوانه الفعلي أو الحقيقي بالنسبة للعنوان 0 من الذاكرة . هكذا في برنامج جمع مضمون الخلايا 0 و1 وتخزن النتيجة في العنوان 2 كان قد كتب على الشكل التالي:-

0		المتأثر الأول
1		المتأثر الثاني
2		النتيجة
3	8 8 0	$(0) + AQ$
4	9 0 1	$AQ+1 + AQ$
5	8 0 2	$AQ + (2)$

فلنفترض بأننا زرنا هذا البرنامج (مجموعة مناطق العمل والتعليمات) ليس على العنوان 0 ولكن على العنوان 100 . سنكتب عند ذلك :

100		المتأثر الأول
101		المتأثر الثاني
102		النتيجة
103	8 8 1 0 0	$(100) + AQ$
104	9 0 1 0 1	$AQ+(101) + AQ$
105	8 0 1 0 2	$AQ + (102)$

نلاحظ أن كود العمليات لا يتغير ولكن العناوين قد جرى نقلها 100 موقع لأن التعليمات تعود إلى العناوين المطلقة . أو بشكل آخر ، فإن كتابة البرنامج تتعلق بالعنوان الفعلي لمكان البرنامج . هذا الإلزام ، الذي ستعرض سيناته ، قد أجبر مُصممي المكونات على تعريف أوالية العنونة النسبية : حقل العنوان من التعليمات لا يعود إلى العنوان المطلق للمتأثر ولكن إلى عنوان نسبي حسب عنوان أساسي (مطلق) . وبالإجمال فإن حقل العنوان يعطي « المسافة » إلى موقع المتأثر بالنسبة إلى عنوان يُعتبر وكأنه أساس أو قاعدة (Base adresse) ويعرف في لحظة زرع البرنامج في الذاكرة . العنوان الفعلي (المطلق) للمتأثر سيحسب ، في لحظة تنفيذ التعليمات ، بواسطة جمع العنوان المرجعي (الأساسي) إلى قيمة الإزاحة المحددة في التعليمات .
سنستعمل في ما يلي إلى شرح أواليات عدّة للعنونة تتواجد في نفس الوقت على الآلات الحالية .

2.3 . العنونة القاعدية

هي عنونة نسبية حيث المبدأ هو كما ورد أعلاه . يحتوي الحاسب على عدد من المراسف التي يمكن أن تستعمل كمراسف أساسية (قاعدية) ، ويجب على المبرمج :
- أن يختار المراسف الأساسي بواسطة أمر خاص .
- أن يُخزن قيمة معينة في هذا المراسف ، قيمة ستكون عبارة عن العنوان الأساسي .
- كتابة البرنامج (معطيات وتعليمات) نسبة إلى عنوان معين يعادل عادة الصفر .
وفي لحظة التنفيذ يُسحب البرنامج في الذاكرة ، وتُخزن قيمة العنوان القاعدي في المراسف القاعدي . عند تنفيذ كل تعليمات فإن العنوان الموجود في التعليمات (الإزاحة (déplacement) يُضاف أوتوماتيكياً إلى مضمون المراسف القاعدي للحصول على العنوان الفعلي للمتأثر .

ذاكرة

1 5 0

المراسف القاعدي

150		المتأثر الأول
151		المتأثر الثاني
152		النتيجة
153	8 8	0
154	9 0	1
155	8 0	2
156		

يُكتب البرنامج دون الإهتمام بالعنوان الفعلي لمكان تخزين البرنامج . ونُحسب جميع العناوين نسبةً إلى العنوان صفر (بداية البرنامج) .

ولنفترض إن بداية البرنامج (العنوان النسبي صفر) موجودة على العنوان الفعلي 150 ، وهي قيمة سيتم تخزينها في مرصف القاعدة⁽¹⁾ . إذا فالعنوان النسبي n للبرنامج يناسب العنوان الفعلي $150 + n$... والبرنامج سيقوم بتنفيذ العملية :
 $(152) \rightarrow (151) + (150)$

لدينا إذن العلاقة التالية :

العنوان الفعلي = العنوان القاعدي + العنوان الموجود في التعليمات

نشير إلى أن عملية الجمع تتم ديناميكياً ، في لحظة تنفيذ كل تعليمات . يبدو من البديهي أن المبرمج لا يجب أن يُعدل مضمون المرصف القاعدي . العنوان النسبي الموجود في التعليمات يُدعى إزاحة (déplacement) .

المكنات IBM 360/370 تتمتع بـ 16 مرصفاً عاماً يمكن أن تُستعمل كمرصاف قاعدية . يُحدد المرصف بالكامل بواسطة رقم المرصف المستعمل كمرصف قاعدي والعنوان النسبي . هكذا ، فإن حقل العنوان من تعليمات هذه المكنات سيحتوي على حيز من أربع بتات حيث يتم تخزين رقم مرصف القاعدة .
الحسنات :

- يكتب المبرمج برنامجاً بشكل مستقل عن الموقع الذي سيشغله في داخل الذاكرة .
- البرنامج ، أو مجموعة الحيزات والتعليمات ، هو قابل للتحويل والنقل . من الممكن نقله من حيز من الذاكرة إلى حيز آخر دون تعديل في العناوين المنقولة (المحولة) . يكفي تعديل مضمون المرصف القاعدي .
- العنوان الأساسية وبشكل عام العنوان النسبية تسمح بعنونة مناطق كبيرة من الذاكرة بدلاً من أن تحتوي التعليمات ، على حقل عنوان طويل جداً . نشير حول هذا الموضوع ، أنه لعنونة 2^n خلية من الذاكرة يلزمنا عدد n من البتات .
السيئات :
- كل تعديل في مرصف القاعدة خلال تنفيذ التعليمات يؤدي إلى نتائج غير متوقعة .

3.3 . ' العنوان المؤشرة (Indexed address)

يتعلق ذلك بعملية حسابة العنوان بشكل شبيه بالعنونة القاعدية ولكن بهدف مختلف . يوجد مرصف يدعى مرصف التأشير أو مرصف الدليل (index register) ،

(1) العنوان القاعدي ليس بالضرورة عنوان زرع البرنامج .

تُخزَّن فيه قيمة معينة بواسطة المبرمج :
هكذا :

العنوان الفعلي = العنوان القاعدي + الإزاحة + مضمون المرصف المؤشر


وعلى عكس مرصف القاعدة ، فإن مرصف التأشير يُمكن أن يُعدَّل مضمونه بواسطة المبرمج . هذه الأوالية تسمح ، بواسطة عمليات الزيادة على مضمونه هذا، بأن نقوم بعمليات تكرارية ، وتشكيل حلقات (loop) من التعليقات ، وبالتالي بلوغ خلايا متتالية من الذاكرة . هذه هي التقنية المستعملة لبلوغ الجداول . التعليقات التي تعود إلى عناوين والتي يُمكن أن تحتل عملية تأشير تتمتع بحقل إضافي خاص بالمرصف المؤشر حيث يستطيع المبرمج وضع رقم المرصف الذي يرغب باستعماله كدليل أو كمؤشر (index) .

4.3 . العنوان المباشرة

نتكلم عن العنوان المباشرة. عندما نجد في التعليمة العنوان الفعلي للمتأثر . إنها إذن أوالية العنوان البسيطة والمطلقة .

5.3 . العنوان غير المباشرة

هذه التقنية في العنوان موجودة على أكثر المكثات. حقل العنوان من التعليمة لا يحتوي على عنوان المتأثر ولكن على كلمة تحتوي عنوان المتأثر . بعض المكثات تتمتع ، عتادياً ، بأداة خاصّة لتغيير الاتجاه . في هذه الحالة ، يوجد بته خاصة في التعليمة تشير إلى وجود أو عدم وجود إعادة تغيير في الاتجاه . إعادة التوجيه يمكن أن تتم في مستويات عديدة كما يبرهن لنا المثل التالي :



6.3 . العنوان التلقائية

هَذَا المصطلح الشائع هو سيء لأن هذه الطريقة لا تخص عنواناً معيناً إنما تخص قيمة محيّدة . المعلومة الموجودة في حقل التعليمة المستعمل لكتابة العنوان ، لا تُثَمِّل عنوان المتأثر ، إنما المتأثر نفسه (قيمة تستعملها التعليمة) .

تصغير المرصف يمكن أن يتم بطريقتين :

- بواسطة العنوان المباشرة يتم تصغير كلمة من الذاكرة بعنوان A ، وسنستعمل تعليمة لشحن المرصف بعنوان مباشر مع مضمون $R:A \rightarrow (A)$ ؛

- بواسطة العنوان التلقائية ، سيجري نقل القيمة صفر الموجودة في التعليمة على موقع العنوان إلى المرصف مع احتمال إزاحة البتة ذات الوزن الأكبر إلى اليسار إذا كان حجم حقل العنوان أصغر من حجم المرصف . العملية تتم بدون مساعدة أية خلية إضافية من الذاكرة . الحاسبات IBM 360/370 تتمتع بمجموعة من التعليمات ، تلك ذات الصيغة SI ، وتعمل بعنوان تلقائية .

4 هيكليـة الحاسبات 370 / 360 IBM

لن نقوم هنا سوى بإيجاز المميزات الضرورية الواجب معرفتها للمبرجة . بعض النقاط يمكن أن تعتبر حاجزاً أمام القارئ المبتدئ ، وستوضح له لاحقاً إلا أننا وجدنا من المفيد تحديدها منذ الآن .

1.4 . الذاكرة

الذاكرة هي معنونة بالبايتات (فقرة 1.5.2) . وسعتها القصوى هي 16777216 بايتة (2²⁴) . تُرقم البايتات على التوالي بدءاً من الصفر . تجري التعليقات على سلاسل من البايتات ، نصف كلمات (عناوين مزدوجة) من بايتين ، وعلى كلمات (عناوين تقبل القسمة على 4) من أربع بايتات وكلمات مزدوجة (عناوين مضاعفة لـ 8) من ثمان بايتات . تُرقم بتات الكلمات من اليسار إلى اليمين من 0 إلى 31 .

2.4 . المرافص

تستعمل مرافص التحكم بواسطة نظام التشغيل لإدارة الذاكرة . وهي مبلوغة بواسطة تعليقات مميزة وخاصة ، لن نتكلم عنها .

المرافص العامة وعددها 16 ومُرُقمة من 0 إلى 15 ، ويمكن أن تُستعمل :
- كمرافص قاعدية (أساسية) (ما عدا المرصف 0) ، وتحتوي على عنوان مطلق من 24 بتة من اليمين .

- مرافص دلالية (مرصف مؤشر) (index register) (ما عدا المرصف رقم 0) .
- مرصف شحن (مرمك) أو توسيع لمرصف الشحن يستعمل لإجراء العمليات على التمثيلات الداخلية للأعداد بفاصلة ثابتة أو عمليات منطقية . بعض العمليات تحتاج إلى وجود مرصفين « متلاحقين » (الضرب مثلاً) . نستعمل عندئذٍ مرافص عامة متتالية ، الأول يكون إلزامياً برقم مزدوج . سنُسَمِّي لاحقاً زوجاً من المرافص كهذا ، مرصفاً مزدوجاً . التعليقات التي تستعمل مرصفاً مزدوجاً لا تشير سوى إلى المرصف برقم مزدوج .

المرافص الأربعة المتحركة هي متخصصة في الحسابات الجارية على الأعداد الممثلة بفاصلة متحركة . وتحمل الأرقام 0 ، 2 ، 4 ، 6 .

هذه المرافص هي بطول 64 بتة ويمكن أن تحتوي على عدد طويل بفاصلة متحركة أو عدد بطول قصير من نفس النوع . يشغل العدد القصير بفاصلة متحركة البتات ذات الأوزان العالية ، وتُحمل البتات الأخرى . والمرافص المستعملة لتخزين الأعداد الممثلة بفاصلة متحركة أو المرافص المتحركة يمكن أن تزاوج (2-0 و 4-6) بالنسبة للعمليات بالنسق الواسع (extended format) .

3.4 . الكلمة PSW (Program status word)

الكلمة PSW هي عبارة عن كلمة مزدوجة متعلدة الأدوار . نجد فيها ، عند الانقطاع ، عنوان التعليمة التالية المطلوب تنفيذها . وتحتوي على نتائج عمليات المقارنة (كود - الشرط) ، ومعلومات عن بعض الحوادث (كود الانقطاع) . وتسمح بتتبع حوادث الزيادة عن السعة (overflow) ، وتشير إلى طريقة تشغيل الحاسب (الصيغة الرئيسية أو المميّزة أو صيغة المسألة) .


معرفة الكلمة PSW المرتبطة بالبرنامج تترجم إذاً مفهومها الخاص بالتنفيذ . عند حدوث إنقطاع في البرنامج ، أي تعليق تنفيذه لمعالجة مسألة أكثر أولوية ، يتم تخزين الكلمة PSW الخاصة بالبرنامج المعلق في الذاكرة ، وتدعى عند ذلك الكلمة PSW القديمة . الكلمة PSW الجديدة ، والمرتبطة بالبرنامج الجديد الذي يعالج الانقطاع ، يتم شحنها مما يؤدي إلى تنفيذ برنامج جديد . البرنامج المعلق يمكن أن يُعاود تنفيذه بشرط ترميم أي إستعادة الكلمة PSW .

هناك طريقتان للتحكم موجودتان على الكلمة 370: الطريقة الأولى (Basic control mode) والطريقة EC (Extended control mode) .

وتختلف الطريقتان من حيث كون الترجمة الديناميكية للعنوان هي غير ممكنة سوى في الطريقة EC . وبكل طريقة في التحكم يرتبط نسق جديد للكلمة PSW . وتمييزها بواسطة البتة رقم 12 .

1.3.4 - الكلمة PSW في الطريقة BC (bit 12 = 0)

هذا هو نسق الكلمة PSW على للمكنات IBM 360 .



مخطط 1.4 . نسق الكلمة PSW في الصيغة BC

- الأتعة . وهي مرتبطة بمختلف أسباب الانقطاعات . وجود البتة «0» في بتة القناع يمنع المعالجة المباشرة للحادثة . الانقطاعات من نوع overflow (قناع البرنامج) يمكن أن تحمل ، وتوضع الأخرى في الانتظار حتى رفع أو زوال سبب المنع أو الإهمال . فقط بإمكان المبرمج بلوغ قناع البرنامج عندما يعمل الأخير في صيغة المسألة (1=15 bit) البتة رقم 15 تعادل 1 . .

البتات من 0 إلى 6 تتعلق بالانقطاعات الآتية من القنوات . البتة 7 (E) ، الانقطاعات الخارجية ، البتة 13 (M) ، عمل المكنت السيء والبتات من 36 إلى 39 ، الانقطاعات الناتجة عن تجاوز في السعة ، البتة 36 مرتبطة بالفيض عن السعة (Overflow) أثناء إجراء العمليات الجبرية بفاصلة ثابتة ، والبتة 37 مُتعلّقة بالنظام العشري والبتان 38 و39 متعلّقتان بالحساب بفاصلة متحركة .

- مفتاح الحماية : هذا المؤشر (البتات من 8 إلى 11) ، وبالعلاقة مع المفتاح الموجود في الذاكرة ، يتيح أو يمنع بلوغ البرنامج إلى بعض المناطق من الذاكرة .
- البتة 12 (C) تشير إلى طريقة العمل في التحكم. $C=0$ تدل على طريقة العمل BC .
- البتة 14 (W) ، تساوي 1 عندما تكون الوحدة المركزية غير فعّالة ، في حالة الإنتظار (Wait) .

- البتة 15 (P) تعادل 1 عندما تكون الوحدة المركزية في الصيغة مسألة ، والتعليقات المُميّزة هي أيضاً ممنوعة . وتعادل هذه البتة صفراً في صيغة العمل (Supervisor) أي المشرف .

- كود الإنقطاع : عندما يحدث أي إنقطاع ، فإن الكلمة القديمة PSW للبرنامج المقطوع تُخزّن في الذاكرة ويوجد فيها كود خاص يُعرّف عن طبيعة الإنقطاع .
- ILC (البتان 32 و33) (Instruction Length code) . عند حدوث إنقطاع نجد في هاتين البتتين طول آخر تعليمة جرى تفسيرها .
- CC (البتان 34 و35) . عبارة عن الكود - الشرط الذي يعطي نتيجة المقارنة ، إشارة التأثير بعد تعليقات عديدة . . .

- عنوان التعليمة (البتات من 40 إلى 63) . هو عبارة عن عنوان التعليمة التالية المطلوب تنفيذها . تعرف PSW في لحظة الإنقطاع ، هذا الحقل يدل إذن على عنوان التعليمة حيث يجب أن يُعاود البرنامج عمله .

2.3.4 . الكلمة PSW في صيغة العمل EC (البتة 1=1) .
تختلف عن السابقة بواسطة إلغاء أتعة القنوات ، وكود الإنقطاع والكود ILC ، ويستبدل ذلك بواسطة قناع «R» يدعى «program event recording mask» وبتة T

5 لغة الآلة

1.5 . نسق التعليمات الآلية

لقد أدت بنا دراسة المكنة البسيطة إلى تعريف التعليمات الآلية بطول ثابت ، والمركبة من كود للعملية ومن حقل للعنوان . تهتم العملية بمتأثر واحد ، بينما يكون المتأثر الثاني موجوداً في مرصيف الشحن أو المرحم (Accumulator) .

تتمتع المكنات IBM 360/370 بأولية للعنونة أكثر تعقيداً ، تستعمل عدة مراصف وتتمتع بـ 16 مرصفاً عاماً يُمكن أن تُستعمل كمراصف شحن . نرى إذاً أن تعليمة بعنوان واحد ستكون مركبة من :

- كود للعملية (op. code) .
- رقم مرصيف الشحن المعتمد في التعليمة .
- القسم عنوان الذي يتألف من :
- رقم المرصيف القاعدي ،
- رقم المرصيف الدليلي (للمؤشر) إذا كان مستعملًا ،
- قيمة الإزاحة .


سيتم شرح تعليمات المكنات IBM 360/370 بواسطة ستة أشكال (نسق) مختلفة تتعلق بطبيعة المتأثرات . التعليمات ذات النسق RR (Register to Register) لا تستعمل سوى مرصفين . التعليمات من نوع RX تعالج عدداً موجوداً في أحد المراصف وآخر على عنوان معين في الذاكرة وهذا العنوان يُمكن أن يكون دليلاً أو مؤشراً . النسق RS (Register and Storage) ، SI (Storage Immediat) ، و SS (Storage and Storage) ، و S لا تسمح بأي عملية تأشير..

الجدول التالي يُجَدِّد نسق التعليمات المستعمل . الحقل R ، X ، B ، D تمثل على التوالي أرقام المراصف ، المراصف الدليلية ، مراصف القاعدة وقيمة الإزاحة . الحرف L يرمز إلى طول المتأثر ويُقاس بالبايتة في التعليمات بالنسق SS . الدليلان 1 و 2

يربطان هذه المعلومات بالمتأثر الأول والثاني .

سنلاحظ إن البايته الأولى تحتوي دائماً على كود العملية (ما عدا بالنسبة للنسق S الذي يستعمل 2 بايته) ، إن نصفي الكلمة الثاني والثالث هما عبارة عن عناوين بشكل قاعدة وإزاحة . من المهم أن نتذكر أن التعليقات يجب أن تكون محصورة في نصف كلمات .

تتمتع التعليمة من نوع RX التي تستعمل عنواناً غير مؤشر بحيز X₂ يعادل الصفر . والتعليمة التي تستعمل عناوين غير مرتكزة على قاعدة سيكون فيها الحيز B صفراً . وبالتالي : فإن المرصف 0 لا يُستعمل لا كدليل ولا كمرصف قاعدي .



جدول 1.5

كود العملية المتبني بـ	الطول بالبايتات	النسق
Code opération commençant par	Longueur en octets	Format
00	2	RR
01	4	RX
10	4	RX أو S , SI , RS
11	6	SS

جدول 2.5

وفي النهاية ، يُمكن أن نُذكر بأن البتتين رقم 1 و2 من كود العملية ترمزان إلى طول ونسق التعليمات . الجدول 2.5 يوجز لنا ذلك .

2.5 . فئات التعليمات

من الممكن تصنيف التعليمات الآلية ضمن ست فئات :

1 - تعليمات التبادل :

- من مرصف إلى مرصف .
- من الذاكرة إلى مرصف (شحن المرصف LOAD) .
- من مرصف إلى الذاكرة (STORE) .
- من الذاكرة إلى الذاكرة .
- شحن تلقائي لأحد المراسف .
- شحن تلقائي للذاكرة .

2 - التعليمات الحسابية :

- الجارية على أعداد بالنظام الثنائي البحث (فاصلة ثابتة) ،
- على أعداد بفاصلة متحركة ، بدقة بسيطة ، بدقة مزدوجة أو بنسق موسّع ،
- على أعداد بالنظام العشري المكتشف ،
- عمليات المقارنة الحسابية .

3 - التعليمات المنطقية :

- التقاطع ، الاتحاد ، المكاملة ...
- المقارنة المنطقية .

4 - تعليمات التحكم بتوالي التعليمات (تعديل مضمون عداد البرنامج PC) .

- تفريع إلزامي .
- تفريع مشروط .

5 - تعليمات الإدخال / الإخراج (Input / Output)

6 - تعليمات متفرقة :

- تحويل النسق ، إختيار PSW ، الإزاحة ...

هذه التعليمات تعالج كلمات ، نصف كلمات ، كلمات مزدوجة أو سلاسل من السات . إضافة لذلك نجد عدة تعليمات للجمع حسب طول المتأثرات ، ومواقعها في الذاكرة أو في المراسف ، أو حسب تكوينها الداخلي . مجموع التعليمات يتجاوز إذاً 150 تعليمة .

3.5 . كتابة البرنامج بلغة الآلة

هدف هذا المثل هو الإعتياد على نسق التعليمات الآلية . نقترح جمع مضمون

كلمتين وخزن النتيجة في الذاكرة .

كما ذكرنا أعلاه ، فإن جميع العناوين تُحسب بالنسبة إلى قاعدة (أساس) . المهم الأول للمبرمج هو في حفظ واحد من 15 مرصفاً عاماً كمرصف قاعدي . نختار مثلاً المرصف رقم 15 .

هكذا ، فإن جميع التعليقات التي تستعمل عناوين ستحتوي على «F» في الحقل المحفوظ للقاعدة .

كتابة البرنامج بلغة الآلة يتطلب اختياراً جيداً لعناوين وجود أو إدخال المعلومات في الذاكرة والمناطق المؤقتة لحفظ النتائج .

تسمح لنا أولية العنونة القاعدية والإزاحة بعدم الاهتمام بالعنوان الفعلي للمعلومات في الذاكرة . نعتمد في تفكيرنا العناوين النسبية . لنفترض إذاً أن المتأثر الأول موجود على العنوان 0 والثاني في الكلمة التالية ، أي بدءاً من البايته رقم 4 . لنختر الكلمة الثالثة لتخزين النتيجة . ولنفترض أيضاً أن المتأثر الأول يعادل 29 والثاني يعادل 3- . فلنجعل حيز النتيجة صفراً في البداية . وكما نستطيع تمثيل مضمون حيزات الذاكرة يجب علينا أيضاً تحديد طريقة التمثيل المعتمدة للأعداد . ولنختر الأسهل ، صيغة الأعداد بفاصلة ثابتة . حيز المعطيات في برنامجنا هو إذاً ممثل بالنظام السادس عشري على الطريقة التالية قبل تنفيذ البرنامج :

المتأثر الأول	المتأثر الثاني	المتأثر الثالث
0 0 0 0 0 0 1 0	F F F F F F F F	0 0 0 0 0 0 0 0
0	4	8 12

من الممكن تصوّر ثلاثة حلول مختلفة لكتابة برنامجنا :

الحل الأول

شحن (LOAD) المتأثر الأول في مرصف نعتبره لاحقاً مرصفاً للشحن من نوع Accumulator (يتم ذلك بواسطة تعليمة من نوع RX بين المرصف والذاكرة) ، جمع المتأثر الثاني إلى هذا المرصف (تعليمة RX) ، وخزن مضمون المرصف في حيز النتائج (تعليمة من نوع RX) .

لنختر المرصف 2 كمرصف للشحن (مكرم) . كود عملية تعليمة الشحن (أنظر الملحق) هو 58 ، والتعليمة تكتب بالنظام السادس عشري :

- حيز كود العملية (COP) 58
- الحيز R1 2 (مرصف الشحن)

- حيز الدليل (index) 0 (بدون تأثير)
- مصرف القاعدة F (المصرف 15)
- الإزاحة 0

أي :

5	8	2	0	F	0	0	0
COP	R ₁	X ₂	B ₂		D ₂		

تمثل المعطيات بفاصلة ثابتة ، سنستعمل التعليمات بكود العملية 5A التي تؤمن جمع مضمون الخلية ذات العنوان B₁ + X₂ + D₂ إلى المصرف المذكور في الحيز R₁ أي :

5	A	2	0	F	0	0	4
COP	R ₁	X ₂	B ₂		D ₂		

004 = إزاحة المتأثر الثاني بالنسبة إلى القاعدة .

وفي النهاية ، سنخزن النتيجة (التعليمات STORE ، بالكود 50) في الكلمة الثالثة على العنوان 8 .

5	0	2	0	F	0	0	8
COP	R ₁	X ₂	B ₂		D ₂		

بإمكاننا أن نفحص صورة البرنامج بعد تخزينه في الذاكرة .

العناوين الموجودة هنا هي العناوين النسبية ولا تتأثر بالعنوان الفعلي لموقع تخزين البرنامج . عنوان الاطلاق في التنفيذ ، أي عنوان أول تعليمة للتنفيذ ، هو عنوان القاعدة C + .

0	0	0	0	0	0	0	1	D
4	F	F	F	F	F	F	F	D
8	0	0	0	0	0	0	0	0
C	5	8	2	0	F	0	0	0
10	5	A	2	0	F	0	0	4
14	5	0	2	0	F	0	0	8
18								

عنوان الاطلاق
في التنفيذ

الحل الثاني :

إشحن المتأثرين الأول والثاني في المرافف ، وقم بعملية جمع لمضمون مرصف مع المرصف الآخر ومن ثم خزّن النتيجة . نستعمل المرافف 2 و 3 كمرافف للعمل والمرصف رقم 15 كمرصف قاعدي . والبرنامج هو التالي :

0	0	0	0	0	0	1	D	
4	F	F	F	F	F	F	D	
8	0	0	0	0	0	0	0	
C	5	8	2	0	F	0	0	R2 شحن المتأثر الأول في
10	5	8	3	0	F	0	4	R3 شحن المتأثر الثاني في
14	1	A	2	3				جمع في R2
16	5	0	2	0	F	0	8	خزن النتيجة

هذا الحل يحتاج إلى تعليمة إضافية . سنلاحظ وجود تعليمة من نوع RR بطول 2

بأيتة .

الحل الثالث :

الحل الثالث كان سيقوم على إجراء الحساب مباشرة في الذاكرة دون استعمال المرافف . وسيحتاج إلى وجود تعليمة بثلاثة عناوين (المتأثر الأول ، المتأثر الثاني والنتيجة) . إلا أن هذا النوع من التعليقات هو غير موجود هنا .

خلاصة

نلاحظ ، في الأمثلة المذكورة ، أن حيز المؤشر (index zone) غير المستعمل هو مصفّر تماماً كما ذكرنا في الفقرة 1.5 .

إن البرمجة بلغة الآلة تبدو معقدة ودقيقة رغم بساطة المثل وعدم إتمامه . لهذا السبب لا نستعمل هذا النوع من البرمجة ونفضّل عليه مرونة لغة المؤل (الأسمبلر) .

6 . لغة المؤول

ASSEMBLER

المثل البسيط الذي جري عرضه في الفصل السابق أثبت لنا جميع صعوبات البرمجة بلغة الآلة مع أنه جرى تبسيط كبير لعملنا باستعمال النظام السادس عشري بدلاً من النظام الثنائي .

في لغة الآلة ، فإن أكواد العمليات والعناوين هي رقمية . وكل تعديل في موقع المعطيات يؤدي إلى تعديل العناوين في التعليقات المتعلقة بها .

هذه الصعوبات أدت بالمصممين إلى تعريف لغة ، تُدعى المؤول (assembler) ، قريبة من لغة الآلة ولكنها سهلة الإستعمال مما يجعل ترتيبها في مصاف اللغات المتطورة .

1.6 . مميزات لغات التأويل

1 - تتميز التعليقات بلغة المؤول بكود عمليات تذكيري . مثلاً : تعليمة شحن المصرف من خلال مصرف آخر تتمتع بكود رمزي هو LR (LOAD TYPE RR) ، وتمتاز تعليقات الجمع بكود رمزي يبدأ بالحرف A ...

2 - بإمكان المبرمج أن يقوم بتحديد عناوين بواسطة أسماء رمزية ويقوم برنامج ترجمة المؤول إلى لغة الآلة بربط القيمة الرقمية المناسبة بهذه الأسماء .

3 - تتمتع لغة المؤول ليس فقط بمجموعة التعليقات الآلية التي تتضمنها لغة الآلة ، ولكن ببعض التعليقات الخاصة الآلية التي تدعى (التوجيهات) (أو أشباه التعليقات Pseudo-Instruction) وبعض الماكرو تعليمات (macro-instructions) .

2.6 . تعريفات

تدعى تعليمة - آية كل تعليمة مكتوبة بلغة المؤول ومترجمة إلى تعليمة واحدة فقط بلغة الآلة . يتناسب كود رقمي مع كود - العملية التذكيري . مثلاً ، عملية نسخ المصرف 12 في المصرف 3 ، تكتب بلغة المؤول على الشكل التالي :

وتُترجم إلى لغة الآلة بواسطة :

1	8	3	C
COP	R ₁	R ₂	

يُدعى أمر من نوع توجيه directive كل طلب إلى المؤول ، لا يُؤلد أبداً تعليمة آلية ولكن يُقدّم توجيهات للتأويل والتجميع . يوجد نوعان من التوجيهات : تلك التي لا تؤدي إلى أية عملية حجز للذاكرة وتلك المستعملة لحفظ موقع من الذاكرة أو تعريف الثوابت المفيدة للمسألة . هكذا ، فالتعليمة USING*,15 تعني إن المرفص 15 سيُعتبر أولاً كمرفص قاعدي ، مما سيسمح بعدم ذكر القاعدة (Base) في التعليقات التالية . هذا التوجيه لا يشغل مكاناً من الذاكرة في الكود المؤلد ، وليس هو سوى إشارة إلى برنامج التأويل والتجميع . أن نكتب 'X'F0F0 DC يعني أن نطلب إلى المؤول حجز بايتين من أجل تخزين الثابتة المحددة بالنظام السادس عشري بواسطة F0 F0 . لا يوجد توليد لتعليمة ولكن فقط حفظ لمكان من الذاكرة . من الممكن تشبيه هذه التوجيهات بتعليقات التصريح في اللغات المتطورة . أن نكتب بلغة فورتران الأمر dimension TAB (100) يعني أن نطلب من المرفص (Compiler) حفظ المكان من الذاكرة اللازم لاستيعاب الجدول TAB (100) .

سنسمّي ماكرو - تعليمة (MACRO-INSTRUCTION) كل طلب إلى البرنامج المؤول assembler باستبدال سلسلة معلّفة مسبقاً من التعليقات تدعى ماكرو - تعريف . الماكرو تعريف هو إذاً عبارة عن مجموعة من التعليقات ينسخها البرنامج assembler مكان كل ماكرو - تعليمة . يقدم النظام مجموعة من الماكرو - تعريفات تدعى نموذجية (ستاندارد) تُسهّل على المبرمج القيام ببعض العمليات المعقدة ، كعمليات الإدخال - الإخراج . كما باستطاعة المبرمج أن يقوم بتعريف نظام خاص به من الماكرو - تعريفات .

3.6 عملية التأويل

الإسم «assembler» يعني في نفس الوقت اللغة والبرنامج الذي يقوم بترجمة النص إلى لغة - الآلة . سنقوم هنا بتناول مرحلة الترجمة بصورة موجزة . يبدو المؤول وكأنه عبارة عن مرفص أو كأنه عبارة عن برنامج لترجمة النص المكتوب بلغة منبع إلى نص مستهدف يتألف من تعليقات - آلية . تدعى عملية الترجمة تأويلاً «assembling» .



1.3.6 . عداد المواقع

يجب على المؤول ، ومن خلال نص منبع ، أن ينتج نصاً ثنائياً يكون مع بعض التحويلات عبارة عن صورة البرنامج المطلوب تنفيذه . لتخصيص عناوين متتالية للتعليقات ، يستعمل المؤول عدداً للمواقع نرمز إليه بواسطة CE . في بداية عملية التاويل فإن CE يسجىء ، مثلاً يُصغّر . وخلال ترجمة التعليقات فإنه يزيد من قيمته حسب طول التعليقات المترجمة . وعندما يلتقي توجيهاً من نوع حجز لموقع أو منطقة من الذاكرة ، فإن مضمون CE يزداد حسب طول المنطقة المحجوزة . كل توجيه من نوع إشارة إلى برنامج التاويل لا يؤدي إلى زيادة في مضمون CE لعدم توليد أية تعليمة آلية . التعليقات ذات النسق RR تؤدي إلى زيادة مضمون CE 2 بايتة ، أما تلك التي تتمتع بنسق RX ، RS و SI فتؤدي إلى زيادة أربع بايتات إلى مضمون CE ، أما تلك ذات النسق SS فتؤدي إلى زيادة 6 إلى مضمونه . وكل توجيه لحجز كلمتين من الذاكرة يؤدي إلى زيادة مضمونه 8 بايتات .

في المثل التالي ، STARTO هي عبارة عن توجيه يؤدي إلى تهيئة CE وتصغيره . لا يحدث أي توليد لتعليقات جديدة وبالتالي فإن CE يبقى صفراً . STM 14, 12, 12(13) هي عبارة عن تعليمة من نوع RS تؤدي إلى زيادة 4 إلى مضمون CE . والتوجيه DS 1F يؤدي إلى حفظ كلمة من الذاكرة يُرمز إليها بواسطة ALPHA . CE تزداد قيمته 4 بايتات . التعليمة LR 0,1 بالنسق RR تجعل مضمون CE يزداد 2 .

ملاحظات	منطقة التأثيرات كو- العملية	العنوان الرمزي	CE بالنظام الساكن عشري
تصغير CE تعليمة من نوع RS	START 0 STM 14,12,12(13)		0 0 4
حجز كلمة	DS 1F	ALPHA	20 24
تعليمة من نوع RR	LR 0,1	DEBUT	48 4A

وبالاختصار ، فإن عدد المواقع هو عبارة عن كلمة - ذاكرة يُخزَّن فيها المؤول :
 قبل تأويل التعليم ، عنوان بداية التعليم (المتعلّق بتهيئة CE) ،
 - بعد التأويل ، عنوان الخلية الأولى المتوفرة .
 من الممكن أن نلاحظ إن قيمة CE تعادل قيمة مضمون عدد البرنامج عند التنفيذ .

2.3.6 . العنونة الرمزية والمرجعيات المطلقة

لقد ذكرنا سابقاً أنّ أحد أهم مميزات وخصائص المؤول تكمن في إمكان تسمية العناوين والقيم بواسطة رموز . يمكن أن يكون الرمز عبارة عن إسم منطقة من الذاكرة . في الجدول السابق ، فإنّ ALPHA و DEBUT هما عبارة عن عنوانين رمزيين نستطيع بلوغهما والعودة إليهما . سيكون بإمكان المبرمج أن يراجع مناطق من الذاكرة تبعاً لهذين العنوانين بواسطة تعابير من نوع $8 + \text{ALPHA} - 2 - \text{DEBUT}$.

يُستعمل الرمز * لتسمية القيمة التي يأخذها CE في لحظة التأويل ، أي عنوان البايته اليسرى من التعليم الموجودة في طور التأويل . من الممكن أن نعود أيضاً بواسطة 2- * إلى العنوان الجاري ناقص 2 بايطة .

سنلاحظ أيضاً أنّه لا يمكن لقيمتين مختلفتين لمضمون CE أن تحملتا نفس الإسم . إذ نكون عندئذٍ في حالة التعريف المزدوج .

يسمح المؤول أيضاً ببلوغ قيم مطلقة بواسطة رموز ، أي رموز غير متغيرة عند ترجمة البرنامج . نكتب عملية نسخ المرصف 1 في المرصف 0 مثلاً : $\text{LR } 0,1$.
 يمكننا أيضاً أن نكتب ، بشكل أوضح $\text{LR } R0, R1$ بشرط تحديد كون $R0$ و $R1$ عبارة عن رمزين مطلقين يعادلان القيمتين 0 و 1 .

وفي النتيجة ، فإن المؤول سيربط بكل رمز قيمة تدعى قيمة - خاصة ، وهذه القيمة سيتم ترجمتها أو عدمه حسب الحالة .

3.3.6 . جدول الرموز

عند العمل ، وفي كل مرة يلتقي المؤول رمزاً معيناً في منطقة الوسم (Label) يقوم بتخصيص خاصيات له :

- خاصة - قيمة تعادل قيمة CE في هذا الموقع .
 - خاصة - طول تعادل البعد (الحجم) بالبايتات للمنطقة المعنية .
- يمكن أن يقوم المؤول إذاً ببناء جدول من الرموز على الشكل التالي :

خاصية - طول	خاصية - قيمة	وسم رمزي
4	20	ALPHA
...	...	BETA
2	48	DEBUT
...

عندما يلتقي رمزاً معيناً في قسم العنوان من التعليمات ، يقوم المؤول باستشارة هذا الجدول . فإذا كان هذا الرمز موجوداً فيه معني ذلك أنّ الرمز محدد مسبقاً ، وإلا فذلك يعني مرجعاً إلى الأمام ، أي إنه لم يلتقي الرمز حتى الآن في منطقة الوسم ولكنه سيكون لاحقاً (إلا إذا كان يتعلق ذلك برمز خارجي ، أنظر الفصلين 20 و 21) .

4.3.6 . تأويل التعليمات

يتعلق ذلك باختبار كيفية ترجمة التعليمات بواسطة المؤول وبالأخص كيف يقوم بتحويل العنوان الرمزي الى عنوان قاعدي ، مؤشر وإزاحة . سنقوم بتحليل ذلك من خلال مثل معين .

لنفترض التعليمات التالية :

L 12, ALPHA
 العامل
 العامل
 الثاني الأول

إنها تعليمات من نوع RX ويكود عملية 58 (أنظر الملحق) حيث معناها هو « شحن مضمون الخلية ذات العنوان ALPHA في المرصف رقم 12 » . يقوم عمل المؤول على تعبئة مختلف حقول التعليمات بالنسق RX ، أو :

5	B	C	0	
COP	R ₁	X ₂	B ₂	D ₂
				منطقة العنوان

فلنلاحظ منذ الآن إن منطقة الدليل هي صفر ، لأنه لم يذكر أي مرصف مؤشر أو دليل في العامل الثاني من التعليمات (الحقل الثاني منها) . ولتكتملة حيز العنوان - يجب :

- معرفة المرصف المستعمل كقاعدة ،
- معرفة إزاحة العنوان ALPHA بالنسبة للعنوان القاعدي .

ونشير إلى أن العنوان القاعدي لا يختلط بالضرورة مع عنوان وجود البرنامج في الذاكرة .

سنقوم باقتراض في المثل إن ALPHA تناسب القيمة IC للعدد CE ، وإن المرصف 15 هو مرصف القاعدة وإن العنوان القاعدي يناسب القيمة C للعدد CE .
إزاحة ALPHA بالنسبة إلى القاعدة هي إذا C-C أي 10 . التعليمات الآلية المؤولة ستكون إذا :


5	8	C	0	F	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

4.6 . مراحل تنفيذ البرنامج

إن تنفيذ البرنامج المكتوب بلغة المؤول ، كما بالنسبة للبرنامج المكتوب بإحدى اللغات المتطورة ، يتطلب عدة مراحل . المرحلة الأولى هي مرحلة التأويل والتجميع التي تكلمنا عنها . يُترجم النص الأولي إلى لغة الآلة ويُسخّر في سجل على الاسطوانة المغناطيسية . المرحلة الثانية ، التي يمكن أن تكون اختيارية للبرامج البسيطة ، هي تنقيح الأربطة (link editor) . وتؤدي إلى إجراء بعض الوصلات بين مختلف الرّجل المؤولة بشكل منفصل أو التي تشكّل جزءاً من مكتبة البرامج . منقّح الأربطة يُشكّل زجلة واحدة مستهدفة ، يمكن أن تتمتع بهيكلية تغطية ، من خلال مختلف عمليات التأويل . المرحلة التالية تقوم على شحن الزجلة في الذاكرة ، أي إعطائها عنواناً فعلياً لحزنها . وفي هذه الحالة تكون العناوين القاعدية متجمّدة ، وبعض المعلومات المتعلقة بالعناوين المطلقة يجب أن تُحسب من جديد . يكفي إذاً أن نقوم بتخزين عنوان أول تعليمات للتنفيذ في عداد البرنامج CO (للكلمة الثانية من PSW) للبدء بمرحلة التنفيذ .

سنسمّي نقطة الشحن أو عنوان الحزن ، عنوان بداية المنطقة المُخصّصة للبرنامج . سيُدعى عنوان الإطلاق عنوان أول تعليمات للتنفيذ من البرنامج . نقاط الدخول إلى البرنامج هي عناوين ، التعليمات أو المعطيات ، من الممكن بلوغها من خارج البرنامج . تتصل نقاط الدخول هذه بمنقّح الأربطة الذي يمكن أن يقوم بإجراء وصلات بين مختلف الرّجل (modules) . عنوان الإطلاق هو نقطة دخول .

بدون إعطاء جميع الإمكانات فإن المخطط 1.6 يعرض مختلف المراحل الواجب أن يتبناها البرنامج كي يجري تنفيذه .



خط 1.6

القسم الثاني

المؤول 360/370

7 . العناصر الأساسية

1.7 . عموميات وتقديم البرنامج

1 - مجموعة السات :

يستعمل المؤول السات الأبعدية A ، B ، Z... ، @ ، \$ ، والأرقام 0 ، 1 ، 2 ... 9 ، والسات الخاصة : + - * / = () ، ' ، & والقسم البيضاء (blank) .

2 - ورقة البرنامج

المنطقة المحجوزة للمؤول تمتد من العمود 1 إلى العمود 71 . المنطقة 73 إلى 80 لا تُفسر من جانب المؤول وتُستعمل لتعريف التعليقات . العمود 72 يُستعمل عندما نرغب إحدى التعليقات بالمتابعة على السطر التالي . تقسم منطقة التعليمة (1 إلى 71) إلى أربعة أقسام :

منطقة الرموز : وتُستعمل لاجراء تخصيص رمزي للتعليمة (وسم) أو إلى معطى (اسم المعطى) .

الاسم المُخصّص :

- يبدأ بالعمود 1 بواسطة سمة أبجدية .
- يحتوي على أكثر من 8 سات أبجدية .
- لا يحتوي على فراغ أو سات خاصة .

الرموز التي تظهر في منطقة المتأثرات تخضع لنفس القواعد :

أمثلة :

غير صالح	صالح
(9 سيات)	AI 234567
(فراغ)	ZONE
(تبدأ برقم)	@ 1 23
(تحتوي على سمة خاصة)	###
RESULTATS	\$ABC
TAB 1	
1ABC	
BC-1	

منطقة العملية : وتستعمل لتحديد كود - العملية الخاص بالتعليمة . هذا الحيز يبدأ في أي مكان ، إنطلاقاً من العامود رقم 2 . إلا أنه يجب أن ينفصل الرمز عن كود العملية بواسطة فراغ واحد على الأقل .

منطقة العوامل (العناوين) : وتحتوي على العناوين أو على المتأثرات . تبدأ هذه المنطقة من أي عامود على يمين كود - العملية وتنفصل عنه بواسطة فراغ واحد على الأقل . ويمكن أن تحتوي هذه المنطقة على العناوين ، ولا يمكن أن تحتوي على فراغات وكل عنوان ينفصل عن الآخر بواسطة فاصلة .

منطقة الملاحظات : وتبدأ من يمين أول فراغ يتلو منطقة العوامل وتمتد حتى 71 عاموداً . يمكن اعتبار السطر بكامله كملاحظة فيما لو بدأ هذا السطر بنجمة (*) على العامود الأول .

سطر التكملة : كل سمة عدا الفراغ في العامود 72 تشير إلى أن التعليمة الجارية لم تنته وستتابع على السطر التالي . يفترض للمؤول أن السطر التالي يبدأ بالعامود رقم 16 ، وبالنسبة فإن التعليمة ستتابع بدءاً من العامود رقم 16 . يسمح بسطرين فقط لتكملة التعليمة .

الحصر العادي : من المفيد حصر مختلف هذه المناطق إنطلاقاً من الأعمدة 1 ، 16 ، 40 . ونشير إلى أن الحيز المُفسّر بواسطة المؤول يمتد إلزامياً من 1 إلى 71 وإن الأسطر التابعة تبدأ من العامود رقم 16 . هذه القيم هي قابلة للتعديل بواسطة الأمر

ICTL

منطقة المعرف	منطقة الملاحظة	منطقة العوامل	منطقة الكود العملية	منطقة الرموز
72	40	16	10	1
80	عامود تابع colonne suite	C'ABCD'	DC	ALPHA
	(سطر ملاحظة)	1,2	LR	
		* CETTE LIGNE EST UN COMMENTAIRE		
	SE CONTINUAN	C'TEXTE	DC	BETA
	(على السطر التالي)	T SUR LA LIGNE SUIVANTE	*	

جدول 1.7

2.7 . عناصر لغة المؤول

لقد لاحظنا حتى الآن إن المؤول يسمح لنا باستعمال رموز معينة لتسمية العناوين أو القيم . وعملياً فإن لغة المؤول تسمح لنا :

- باستعمال كتابات مثل '1011B' ، '10C'A'X والتي ستعامل وكأنها قيم باللغة الثنائية ، أو السادس عشرية . . . وهي ستكون عبارة عن القيم المعرفة أوتوماتيكياً .

- بلوغ الطول المتعلق بأحد الرموز . لو افترضنا إن «BIDON» هو رسم تعليمية ، أو بشكل عام ، أكثر اسم حيز معين ، فإن L'BIDON سيحدد طول التعليمية أو المنطقة . ويتعلق ذلك بالخاصية - طول ؛

- إستعمال الأحرف كمثائرات في التعليمات ؛

- خلط كل هذه الإمكانيات لنحصل على تعابير ستكون معادلة لعناوين قابلة للنقل إلى قيم مطلقة .

من الملائم إذاً تحديد القواعد النحوية التي تسمح باستعمال هذه الإمكانيات

1.2.7 . قيم المعرفة الأوتوماتيكية (Auto-definition)

قيمة المعرفة الأوتوماتيكية هي واحد من أشكال الكتابة ، معروف من قبل المؤول ، يسمح بتحديد القيمة .

مثلاً :

'XB' ، '1011B' و 11 هي عبارة عن ثلاث كتابات مختلفة تسمح بتحديد القيمة 11 (عشري) الممثلة في المكنة بواسطة تشكيلة البتات 1011 . هذا الشكل في الكتابة هو مسموح ، مع بعض التحديدات ، بداخل حيز العوامل (منطقة العنوان) من التعليمية .

هناك أربعة أنواع من المعرفة الأوتوماتيكية المقبولة :

- الثنائي : '1011001B' وعلى الأكثر 32 رقماً ثنائياً تحت إشراف النظام OS و 24 بالنظام (DOS) .

- السادس عشري : '1A3BC'X ،

- العشري : 125 (حد أقصى 10 أرقام عشرية) .

- نوع السهات : 'A' ، 'C' (سمة أبوستروف أو الفاصلة العليا) ، 'ABCD' ، 'AB' . يجب أن نحصل كحد أقصى على أربع سهات بالنظام OS وثلاث بالنظام DOS .

وبشكل عام ، فإن قيمة التعريف الأوتوماتيكية يجب أن تتم على 24 بتة بإشراف النظام DOS وعلى 32 بتة كحد أقصى بإشراف النظام OS . سنجد أمثلة على طرق إستعمالها في الفقرة 3.7 المتعلقة بالتعابير .

2.2.7 . المتأثرات الحرفية

- هي عبارة عن قيم مستعملة كمتأثرات في حيز عوامل التعليمات .
- لشحن القيمة 125 في المرصف 3 يمكن للمبرمج أن يختار أحد حلين :
- 1- حجز حيز من الذاكرة ، يدعى ALPHA مثلاً ، ويُعرّف عنه وكأنه يحتوي على القيمة 125 ، وبعد ذلك يُشحن ALPHA في المرصف 3 بواسطة التعليمات :
L3, ALPHA;
 - 2- كتابة التعليمات : $F'125' = L3$ ، وسيهتم المؤول بحجز الخلية من الذاكرة التي تحتوي على 125 في منطقة تدعى POOL (حوض) .
في المثل المذكور لاحقاً ، فإن القارئ سيتحقق :
- من أن المؤول سيضع عنوان المتأثر الحرفي بشكل قاعدة وإزاحة داخل كود التعليمات المؤلّد عنه ،
 - من أن استعمالين مختلفين لنفس المتأثر الحرفي لن يؤدّيا سوى إلى حجز واحد في الذاكرة ،
 - من أن المتأثر الحرفي هو شبيه برمز قابل للترجمة .
- إن استعمال المتأثر الحرفي ، إن لم يجعل أي شيء جديد ، فإنه يُقدم لنا فائدة بالنسبة لوضوح كتابة التعليمات .
- قواعد الكتابة
- يُجلّد المتأثر الحرفي وكأنه متأثر عادي في توجيه DC مسبوق بالإشارة « = » . أما القواعد المتعلقة بتأثرات التوجيه DC فإنها ستوضح لاحقاً .
- لا يمكن أن يُستعمل المتأثر الحرفي كمعامل في التعبير (فقرة 3.7) الرقمي أو غير الرقمي .
- من البديهي ، لأن المتأثر الحرفي يُستعمل « كمعطى للإدخال » في التعليمات ، أن لا يظهر في الحقل المُستقبل من التعليمات . سيكون من المتنافر أن نكتب : $ST3,=F'125'$ ($ST =$ خزّن مضمون المرصف في الذاكرة) .

L'OC	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATEMENT
000000				1	CSECT	
				2	EXTRN	SP1
			000000	3	USING	*=15
000000	5810 F018	00018		4	L	1.=F*0*
000004	5820 F01C	0001C		5	L	2.=C*ABCD*
000008	5820 F018	00018		6	L	2.=F*0*
00000C	5820 F020	00020		7	L	2.=V(SP)
000010	5830 F01C	0001C		8	L	3.=C*ABCD*
000014	5810 F024	00024		9	L	1.=A(SP1)
				10	END	
000118	00000000			11		=F*0*
00021C	C1C2C3C4			12		=C*ABCD*
000020	00000000			13		=V(SP)
000024	00000000			14		=A(SP1)

3.2.7 . الخاصية - طول

وتسمح ببلوغ الطول المرتبط بالرمز . ويكتب :

مثلاً : L ' symbolic name L ' اسم رمزي

L'ZONE L'SUITE L'*

- إذا كان الرمز هو اسم الحيز ، فهو يأخذ كقيمة طول الحيز مُقاساً بالبايتة .
- إذا كان الرمز هو اسم التعليمة ، فهو يأخذ واحدة من القيم 2 ، 4 أو 6 حسب نسق التعليمة .

- إذا كان الرمز هو « * » ، فهو يأخذ كقيمة طول التعليمة التي يظهر فيها .
بالنسبة للتوجيهين DC و DS . فإن الخاصية - طول لا تتأثر بوجود عامل الإزدواجية . ستلاحظ أنه بالنسبة للتوجيه EQU فإن قيمة الخاصية - طول هي قيمة المتأثر الأيسر .

الأمثلة التالية ، وللفهم الكامل ، تتطلب بأن نكون أكثر تقدماً في هذه الدراسة .
إلا أننا نعرضها هنا :

الرمز	كود - العملية	عوامل	خاصية	قيمة
ZONE1	DS	CL8D	L'ZONE1	80
ZONE2	DS	CL200	L'ZONE2	200
CARAC	DC	C'ABCDE'	L'CARAC	5
ABSOL1	EQU	ZONE2-ZONE1	L'ABSOL1	200
ABSOL2	EQU	25	L'ABSOL2	1
INSTR1	LR	0,1	{L'INSTR1 , L'*	2 2
INSTR2	MVC	ZONE2(L'*),ZONE1	{L'INSTR2 L'*	6 6
	MVC	ZONE2(L'ZONE2-10),ZONE1	L'ZONE2	200
ALPHA	DC	6F'0'	L'ALPHA	4

3.7 التعابير

تعريف :

التعبير هو تركيب من الرموز ، وقيم التعريف - الأوتوماتيكي وخصائص - الطول في منطقة المتأثرات من التعليمة .

الاستعمال :

تستعمل التعابير لتحديد :

- العنوان ،
- الطول الواضح ،
- المعدل ،
- عامل التكرار .
- المتأثر .

فئات التعابير

التعابير هي بسيطة أو مركبة ، مطلقة أو قابلة للترجمة التغير البسيط هو الرمز الوحيد أو الرمز « * » (قيمة عدّاد المواقع عند تأويل التعليمة ، فقرة 1.3.6) .
التعبير المركّب هو مجموعة من عدة تعابير بسيطة مرتبطة بمؤثرات من نوع + ، - ، * ، ⁽¹⁾ أو / ، التي تمثّل على التوالي الجمع ، الطرح ، الضرب والقسمة .
أمثلة :

ALPHA+2	++3	* =	CE
ALPHA-BETA	+-2	* =	CE
3*DELTA	A*3	* =	مؤثر
(ALPHA-BETA)/2	++2		تعبير غير صالح
ALPHA*X'IA'	*3-		تعبير غير صالح
TAB+L'LIGNE			

قواعد الإنشاء

التعبير المركّب :

- لا يمكن أن يبدأ بمؤثر ،
- لا يمكن أن يحتوي على مؤثرين ثنائيين متتاليين ،

(1) يجب عدم الخلط بين المؤثر * والرمز الذي يمثل عدّاد المواقع .

- لا يمكن أن يحتوي على نجمتين ،
 - لا يمكن أن يحتوي على تعبيرين بسيطين يتابعان بدون مؤثر بينهما ،
 - لا يمكن أن يحتوي على متأثر حرفي .
- النظام OS يسمح باستعمال 19 مؤثراً أحادياً وثنائياً و6 مستويات من الأهله . بينما النظام DOS لا يسمح سوى بـ 15 مؤثراً و5 مستويات .

تقييم التعابير

يقوم المؤول بتخصيص قيمة رقمية لكل تعبير بسيط وبعد ذلك يُقِيم من اليسار إلى اليمين التعبير حسب أولوية خاصة للضرب وللقسمة بالنسبة للجمع والطرح .
 $A + B * C$ تُقِيم وكأنها $A + (B * C)$ وليس كأنها $(A + B) * C$. النتيجة الحسابية تصبح قيمة التعبير ، والمؤول يُقِيم بشكل طبيعي في المكان الأول المؤثرات الأحادية وداخل الأهله . القسمة على صفر هي صحيحة وتعطي نتيجة صفر .

تعبير مطلقة ، تعابير منقولة

التعبير المنقول هو تعبير حيث القيمة تتغير مقدار n إذا كان البرنامج منقولاً إلى

بأية

التعبير المطلق هو التعبير الذي لا تتغير قيمته عند النقل .

أمثلة :
 لنفترض أن ALPHA و BETA هي رموز منقولة وإن VAL1 و VAL2 هي رموز مطلقة :

تعبير منقولة	تعبير مطلقة
ALPHA+3	VAL1+B*101
BETA+L'ZONE	ALPHA-BETA
BETA+VAL1	VAL1+VAL2

التعبير سيكون مطلقاً إذا كان يحتوي على :

- رموز مطلقة ، قيم تعريفات أوتوماتيكية ، خاصيات - طول ،
 - رموز منقولة يظهر كل اثنين منها على حدة وتؤدي إلى تصفير فاعلية النقل .
- سنلاحظ إنه إذا كان T1 و T2 تعبيرين منقولين ، فإن T1+T2 و T1*3 و T1 ليست لا مطلقة ولا منقولة .

ولنتأكد من ذلك يكفي أن نقوم بإجراء عملية نقل بـ 100 مثلاً :

T1 + 100	تصبح	T1
T2 + 100	تصبح	T2
T1 + T2 + 100	تصبح	T1 + T2
T1 * 3 + 300	تصبح	T1 * 3

التعابير لا تحتل نفس الإزاحة .

إستعمال التعابير هو بشكل خاص مفيد لأنه يسمح بتحديد العناصر حيث القيم هي قابلة للتغيير عند التأويل وذلك بشكل مُعاملات ومتغيرات (مثلاً صفحة 122، السطر 78 من البرنامج) . كل تعديل في قيمة المتغير من التعبير سيكون محسوباً من جديد بواسطة المؤول وليس بواسطة المبرمج ، مما يُسهل عمل المبرمج .

8 توجيهات تعريف الرموز

لنأخذ هذه القطعة من برنامج بلغة فورتران :

```

50      DIMENSION TAB(100)
      DO 50 I=1,100
      TAB(I)=I

```

يطلب الأمر DIMENSION حجز 100 كلمة - ذاكرة مجموعة تحت إسم الجدول TAB . تدل القواعد الضمنية المتعلقة بنوع المَعْرِفَات أنَّ هذا الجدول سيتألف من أعداد حقيقية ، أي مَكُونَة في التمثيل بفاصلة متحركة بدقة بسيطة . يعرف المَصْرُف بأنه يجب أن يستعمل ، لتوليد كود التعليقات الحسابية التي تبلغ TAB ، التعليقات الحسابية بدقة بسيطة .

وفي فورتران ، كما في جميع لغات البرمجة ، كل رجوع إلى مَعْرِف يفترض أن يكون الأخير معروفاً من المَصْرُف ، أي مُحدَّداً خلال البرنامج بواسطة نوعه (حقيقي ، صحيح ..) وطوله مُقاساً بالكلمات أو بالبايتات . وفي النهاية يُخصَّص المَعْرِف TAB بخاصية - قيمة (قيمة المَعْرِف ستكون عنوانه) ، وبخاصية - طول (بعد الحِيز المشار إليه بالبايتة) .

في لغة التاويل المسألة هي نفسها ، يجب أن يُحدَّد كل رمز بواسطة خواصه . سنرى توجيهين DC وDS يسمحان بتعريف الثوابت وحجز مكان من الذاكرة ، والتوجيه EQU الذي يسمح بإجراء توازنات بين الرموز .

1.8 . تعريف الثابتة DC

كثير الإستعمال ، هذا التوجيه يسمح بحجز منطقة من الذاكرة تحتوي على القيمة المدعومة ثابتة وبشميتها بواسطة أحد الرموز .

شكل هذا التوجيه هو التالي :

رمز	كود العملية	عامل
[وسم]	DC	$d t m 'c'$

- الوسم هو الإسم الرمزي للثابتة وهو إختياري .
- d هو عامل الازدواجية ، وهو إختياري ، وإذا كان مهماً فإن قيمته تعادل 1 . إنه يشير إلى العدد الذي يجب أن تولد فيه الثابتة .
- t هو النوع ، يمكن أن يكون أحد الأكواد الموجودة في الجدول التالي :

الاصطفا	الطول الضمي	نسق المكتة	نوع الثابتة	كود
بايتة		EBCDIC	سمة	C
بايتة		ثنائي بفاصلة ثابتة	سلاسل عشري	X
بايتة		ثنائي	ثنائي	B
كلمة	كلمة واحدة	كلمة ثنائية بفاصلة ثابتة	عشري	F
نصف كلمة	نصف كلمة	نصف كلمة بفاصلة ثابتة	عشري	H
كلمة	كلمة واحدة	فاصلة متحركة ودقة بسيطة	عشري	E
: كلمة مزدوجة	كلمتان	فاصلة متحركة ودقة مضاعفة	عشري	D
: كلمة مزدوجة	4 كلمات	فاصلة متحركة ودقة رباعية	عشري	L
بايتة		عشري موسع	عشري	Z
بايتة		عشري مكتف	عشري	P

جدول 1.8

في المكتة تُحصر الثوابت في حدود البايته ، نصف الكلمة ، الكلمة أو الكلمة المزدوجة حسب نوعها ما عدا في الحالة التي تُحدد فيها طولها (أو نستعمل معدلاً للطول) .
 m هو معدّل طول الثابتة ، ويمكن أن يكون :

- أ - معدّل طول ضمني يُكتب على شكل Ln حيث n هو عدد البايتهات في التمثيل الداخلي . إن وجود معدّل للطول يُصفر قاعدة الاصطفا الضمنية .
- ب - معدّل للحصر يُكتب على الشكل التالي : Sn .

معدّل الحصر يقوم بإجراء إزاحة لـ n بته إلى اليسار إذا كانت n إيجابية ، وإلى اليمين إذا كانت n سلبية . أي يقوم بإجراء ضرب أو قسمة صحيحة على 2^n .
 معدّل الحصر ، ويدعى أيضا المقياس ، يُطبق على الثوابت D ، E ، و L .
 'ن' هي الثابتة المحددة بين فاصلتين عليين (' ') . الثوابت يمكن أن تكون محددة بإشارة ، فاصلة عشرية وبأس (قوة) يُرمز إليه بالحرف E . الأمثلة التالية تُظهر لنا مختلف الإمكانيات . وهناك جدول في الملحق يُوجز لنا مميزات الثوابت .

2.8 . ثوابت العنوان⁽¹⁾

إنَّ تعريف ثابتة - عنوان يعني حجز مكان من الذاكرة لتخزين عنوان أحد العناصر . نشير هنا إلى بعض المفاهيم الأساسية . العنوان الفعلي ، أي العنوان الحقيقي لأحد العناصر هو غير معروف إلا عند شحن البرنامج في الذاكرة . لذا فمن غير الممكن ، في مرحلة التأويل والتجميع ، أن يكون بتصرفنا العنوان الفعلي الخاص بالرمز . نبلغ الرمز بواسطة الإزاحة نسبة إلى مضمون مصرف القاعدة .

في بعض الأحيان يبلو من غير الممكن بلوغ أحد الرموز التي لا تنتمي إلى الزجلة التي تكون في طور المعالجة من قِبل المؤول . هذه هي الحالة ، مثلاً ، عندما نرغب بإجراء تفريع إلى برنامج - ثانوي مؤول و مترجم على حدة . الحلّ يقوم إذاً ، بالنسبة للمؤول ، على بلوغ مباشر بسبب وجود كلمة ، تدعى ثابتة - عنوان ، يقوم الشاحن (Loader) بملئها بشكل مناسب .

مثلاً :

نرغب ، للتفريع إلى المصرف 15 ، شحنه بعنوان نقطة الدخول P1 لبرنامج - ثانوي مؤول على حدة . سنحفظ ، في الزجلة المتأدية ، كلمة تدعى هنا ADRP1 سيتم تعريفها كثابتة عنوان خارجية . والمؤول سيقوم بإعدادها وتصغيرها ، كما سيقوم الشاحن بتخزين العنوان الفعلي P1 في داخلها . العنوان P1 سنحصل عليه إذاً في المصرف 15 بواسطة التعليمة :

. L 15, ADRP1

إنَّ نسق تعريف ثابتة العنوان هو التالي :

عامل	كود - العملية	رمز
d t m i(c)	DC	[وسم]

نسق هذا الأمر لا يتميز عن نسق تعريف الثوابت إلا بتبديل الفواصل العليا بالأهلة .

- d هو عامل الإزدواجية ، وإذا جرى إهماله فإنّه يعادل 1 .
- t هو كود نوع الثابتة .

(1) دراسة هذه الفقرة المفيدة للفهم الكامل يمكن أن يقفز عنها عند القراءة الأولى .

وقد يكون A ، Y ، S ، V أو Q (النوع Q ليس متوفراً سوى تحت النظام OS) . النوعان A و Y يسمحان بتعريف الثوابت بواسطة تعابير بسيطة أو مركبة ، مطلقة أو متقولة . القيمة ثابتة العنوان محذرة لجهة اليمين في كلمة (نوع A) أو نصف كلمة (نوع Y) . الثوابت من نوع S تسمح بتخزين عناوين بشكل قاعدة وإزاحة على نصف كلمة . ولا يمكنها أن تعرف في نص حرفي . تستعمل الثوابت من نوع V لتعريف عناوين خارجية من نوع « إسم برنامج ثانوي » .

- m هو عبارة عن معدّل الطول الضمني . وجود المعدّل يؤدي إلى إلغاء قاعدة الاصطفاظ الأوتوماتيكية (alignment) .
- C هو عبارة عن الثابتة نفسها مكتوبة بدخّل أهلة . الأمثلة في الصفحة 75 تعرض وتعرف كل نوع من الثوابت .

استعمال ثابتة العنوان :

- تُستعمل :
- لشن عنوان في مصرف .
- لاجراء وصلات بين البرنامج والبرنامج الثانوي .
- وسيت درس ذلك في الفصلين 20 و 21 .

3.8 . أمر حجز مواقع من الذاكرة

هذا الأمر هو عبارة عن توجيه يسمح بحجز موقع من الذاكرة دون إعداد أو عيشة مضمونه عند التأويل . هذا الأمر يؤدي إذا إلى زيادة مضمون عداد المواقع . ويسمح بتسمية للمناطق المحلّدة ويبلوغها رمزياً . النحو ، القريب من نحو التوجيه DC ، هو التالي :

عامل	كود العملية	رمز
d t m	DS	[وسم]

- d مُعامل الإزدواجية ، وهو اختياري . وإذا كان صفراً فهو يسمح بزيادة عدّاد المواقع حتى حدود نصف كلمة ، كلمة أو كلمة مزدوجة حسب نوع t المرتبطة بالمنطقة . هذه الخصوصية تستعمل كثيراً ونوضّحها في الأمثلة والأسئلة . سنشير هنا ، إلى أنه مع وجود عامل إزدواجية يعادل صفراً ، فإن الوسم الموجود في منطقة الرمز هو مخزّن في جدول الرموز .

LOC	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE STATEMENT	SYMBOLS
000000				1	CSECT	
000000				2	EXTRN	SYMBEXT
000000				3	ORG	+1000
000000				4	ORG	+1000
000000				5	ORG	+1000
000000				6	ORG	+1000
000000				7	ORG	+1000
000000				8	ORG	+1000
000000				9	ORG	+1000
000000				10	ORG	+1000
000000				11	ORG	+1000
000000				12	ORG	+1000
000000				13	ORG	+1000
000000				14	ORG	+1000
000000				15	ORG	+1000
000000				16	ORG	+1000
000000				17	ORG	+1000
000000				18	ORG	+1000
000000				19	ORG	+1000
000000				20	ORG	+1000
000000				21	ORG	+1000
000000				22	ORG	+1000
000000				23	ORG	+1000
000000				24	ORG	+1000
000000				25	ORG	+1000
000000				26	ORG	+1000
000000				27	ORG	+1000
000000				28	ORG	+1000
000000				29	ORG	+1000
000000				30	ORG	+1000
000000				31	ORG	+1000
000000				32	ORG	+1000
000000				33	ORG	+1000
000000				34	ORG	+1000
000000				35	ORG	+1000
000000				36	ORG	+1000
000000				37	ORG	+1000
000000				38	ORG	+1000
000000				39	ORG	+1000
000000				40	ORG	+1000
000000				41	ORG	+1000
000000				42	ORG	+1000
000000				43	ORG	+1000
000000				44	ORG	+1000
000000				45	ORG	+1000
000000				46	ORG	+1000
000000				47	ORG	+1000
000000				48	ORG	+1000
000000				49	ORG	+1000
000000				50	ORG	+1000
000000				51	ORG	+1000
000000				52	ORG	+1000
000000				53	ORG	+1000
000000				54	ORG	+1000
000000				55	ORG	+1000
000000				56	ORG	+1000
000000				57	ORG	+1000
000000				58	ORG	+1000
000000				59	ORG	+1000
000000				60	ORG	+1000

t - يُحدّد نوع المنطقة أي بالتحديد كما جرى بالنسبة للأمر DC . وهو إلزامي ويحدّد التطير الضمني .

m - هو معدّل الطول ويكتب Ln ، حيث n هو طول المنطقة بالبايتات . كما بالنسبة للأمر DC فهو اختياري . وجوده يلغي فعل الإصطفاف الضمني . سنشير هنا إلى أن الطول الأقصى للثابتة من نوع سلسلة السمات المحدّدة في الأمر DC هو 256 بايتة ، وإستعمال النظام OS يسمح بـ 65535 بايتة .

لتسهيل صيانة البرامج سنستعمل : ETIO DSOH لتعريف نقاط التفرع .
قدر المستطاع سنفضل إستعمال الأمر DC عن الأمر DS الذي يقوم بإعداد المنطقة بقيمة محايدة ستكون مريّة في عملية DUMP (دلق) .

4.8 . توجيه التعادل EQU

يسمح بتعريف رمز وإعطائه قيمة مطلقة أو محوّلة ويكتب على الشكل التالي :

تعبير مطلق أو محوّل	EQU	رمز (Symbol)
---------------------	-----	--------------

سنشير هنا إلى أن وجود الرمز هو إلزامي . لا يحجز التوجيه أي موقع من الذاكرة ولا يقوم سوى بإنشاء رمز جديد في جدول الرموز . ويمكن أن يكون موجوداً في أي موقع من البرنامج ويستخدم :

1- لاستعمال أسماء بدلاً من القيم . تجري العادة مثلاً على كتابة :

R0	EQU	0
R1	EQU	1
---	---	---
R15	EQU	15

عما يسمح ، منذ البداية ، ببلوغ المرافص بواسطة الأسماء R0 ، R1 ، ... ، R15 . بدلاً من القيم 0 ، 1 ، ... ، 15 . هذا ما يؤدي إلى فائدة ووضوح في العمل ولكن أيضاً إلى إمكانية إيجاد مراجع المرافص بسهولة لأنها ستظهر في جدول الرموز وفي البلوغ التصالي .

2- لتخصيص قيمة جديدة محدّدة داخل البرنامج لرمز معين ، أي معرّف خلال الأبطر السابقة .

RD	EQU	0	
REGD	EQU	RD	(رمز مطلق)
---	---	---	
DEB	LR	R1,R2	
---	---	---	
DEBUT	EQU	DEB	(رمز محوّل)
---	---	---	
ZONE	DS	4F	
Z1	EQU	ZONE+12	(تعيير محوّل)


3- لحساب التعابير حيث القيمة مجهولة في لحظة الكتابة أو صعوبة الحساب وتخصيص رمز لها .

EXPRES	EQU	A=(B+C)/5-0	
ETIQ	EQU	*	(قيمة عداد المواقع)

تمارين

تمرين 1.8 - ولّد ، بواسطة تعريف ثابتة مخصصة ، منطقة من الذاكرة بحجم 100 بايتة تحتوي على سلسلة من 100 عدد صحيح طبيعي . نفس السؤال لمنطقة بحجم 100 كلمة .

تمرين 2.8 - عرّف حيز من الذاكرة لاستيعاب رقم الضمان الاجتماعي (13 سمة) مع وصف للهيكليّة التالية .



وذلك بفحص الخاصية - طول لكل معرف مذكور .

تمرين 3.8 - باستعمال الأمر ORG (فقرة 3.20) ، مطلوب تعريف منطقة من الذاكرة يمكن أن تستوعب إما ثمناً (8 أرقام عشرية موسّعة) أو كمية (4 أرقام عشرية موسّعة) ، أورياً (عبداً صحيحاً بفاصلة ثابتة) ونصاً من 10 سمات . يتعلّق ذلك بإعادة تعريف من نوع REDEFINES بلغة كوبول .

9 كتابة العناوين بلغة المؤول

1.9 . قاعدة ضمنية ، قاعدة جلية

في جسم التعليقات الآلية ، فإن العناوين المحولة تكون ممثلة بواسطة مرصف قاعدي ، وإزاحة ومرصف دليل (حالة النسق RX) . عند كتابة التعليقات - الآلية بلغة المؤول سنقوم بإيجاد ثلاثة متأثرات . لقد لاحظنا حتى الآن أنه كان يوجد ستة أنسقة مختلفة للتعليقات الآلية . إضافة لذلك ، وفي لغة المؤول ، فإن كتابة منطقة العوامل (منطقة العناوين والثوابت) ستتغير حسب نسق المكنة .

لنأخذ تعليمة شحن المرصف 3 (LOAD) من خلال مضمون عنوان معين . لنفترض إن المرصف 15 قد جرى إختياره كمرصف قاعدي ، وإن العنوان موضع السؤال هو موجود على مسافة 512 (في القاعدة العاشرة) من العنوان القاعدي وهو مؤشر بواسطة المرصف 5 . التعليمة - الآلية سيكون لها الشكل التالي :

5	B	3	5	F	2	0	0
CDP	R_1	X_2	B_2	D_2			

سيكون بإمكان المبرمج بلغة المؤول أن يكتب التعليمة على الشكل التالي : (5, 15) , 512 , L 3 . القاعدة 15 هي هنا مسماة بشكل واضح . لا نرى بهذا الشكل الفائدة الرمزية من لغة المؤول .

لنأمين ببساطة أكبر فإن المؤول يسمح بعدم ذكر القاعدة في منطقة العوامل التابعة للتعليمة . يكفي لذلك أن نصرّح ، بواسطة التوجيه 15, * USING ، أن التعليقات التالية يجب أن تؤول (تجمّع) مع المرصف 15 كقاعدة . الفائدة الأولى هي السماح بتعديل مرصف القاعدة دون إعادة كتابة جميع التعليقات . كذلك ، فإن الإزاحة ومرصف المؤشر يمكن أن يتم تمثيلها بشكل رمزي عند الحاجة . هكذا ، فلنأخذ العنوان المحول ALPHA الموجود على المسافة 512 بايتة من العنوان القاعدي . ولنشحن في

المرصف 3 مضمون العنوان ALPHA المؤشر بواسطة المرصف 5 . بإمكاننا كتابة التعليقات التالية بلغة المؤول :

- بتحديد القاعدة بشكل واضح : L 3,512 (5,15) .
- أو (5) ALPHA 3 ، القاعدة هي ضمناً مرتبطة بـ ALPHA وعُدّة بواسطه المؤول حسب التوجيه USING . يوجد عدة إمكانيات لكتابة منطقة العوامل ، وهذا ما ستقوم بشرحه الآن .

2.9 . كتابة العوامل

في الإعتبرات التالية D, X, B, R, M و L تمثّل على التوالي الإزاحة ، رقم مرصف المؤشر ، رقم مرصف القاعدة ، رقم المرصف العام ، قناع (موجود في التعليمة) والطول . الدلائل 1 ، 2 و 3 هي مرتبطة بمختلف المتأثرات . جميع هذه الرموز يجب أن تكون عبارة عن تعابير مطلقة . S ستتمثل تعبيراً متحولاً يمكن أن يتحوّل عملياً إلى رمز واحد . وبتحديد أكثر للمرصف القاعدي ، فإن عوامل (متأثرات) التعليقات يمكن أن تكتب بلغة المؤول ، حسب النسق ، على الشكل التالي :

النسق	المعاملات
RR	R_1, R_2
RX	$R_1, D_2(X_2, B_2)$
RS	$\left\{ \begin{array}{l} R_1, R_3, D_2(B_2) \\ R_1, M_3, D_2(B_2) \end{array} \right.$
SI	$D_1(B_1), I_2$
SS	$\left\{ \begin{array}{l} D_1(L, B_1), D_2(B_2) \\ D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2) \end{array} \right.$
S	$D_2(B_2)$

جدول 1.9

العنوان المحوّل هو دائماً العنوان المحسوب في لحظة تنفيذ الجمع $D+X+B$ للتعليقات ذات النسق RX أو $D+B$ للتعليقات RS ، SI أو SS . العوامل $D(X, B)$ ، $D(B)$ ، و $D(L, B)$ يمكن أن تستبدل بواسطة العوامل حيث رقم المرصف القاعدي والإزاحة سيتم حسابهما بواسطة المؤول . وستكتب إذاً على الشكل التالي : S ، $S(L)$ ، أو $S(X)$.

الجدول التالي يعرض لنا مختلف إمكانيات كتابة هذه المعاملات حسب نسق

التعليمة . منشير هنا إلى أنه بداخل الأهلة ، وفي الشكّلين مع قاعدة ضمنية أو جلية ، لا يمكن أن نجد سوى التعابير المطلقة حيث المعنى الأساسي ، الدليل أو الطول يتعلّق بنسق التعليمة وبالطبيعة مطلق أو محوّل للتعبير المذكور على يسار الأهلة .

أمثلة :

ABS و TRANS هما تعبيران مطلقان ومحوّلان . ABS1 (ABS2) في التعليمة RS يمكن أن تُفهم وكأنّها D(B) . ABS1 (TRANS) هي مغلوطة معها يكن النسق ، TRANS (ABS1) يجب أن تُفهم كأنّها S(X) في التعليمة RX وكأنّها S(L) في التعليمة . SS

نسق التعليمة	الكتابة بتعابير مطلقة قاعدة جلية	الكتابة بتعابير محوّلة قاعدة ضمنية
RS et SI SS	D(B) D(L,B) D(,B) (1) D(B)	S S(L)
RX	D(X,B)	S(X) S

جدول 2.9

حالات خاصة

X أو B يعادل صفراً .

D(0) يمكن أن يكتب D

D (0,B) يمكن أن يكتب D(,B)

D (X,0) يمكن أن يكتب D(X,) أو D(X) . (أمثلة أنظر صفحة 82) .

3.9 . قواعد الاصطفااف أو التراصف

مع أن أوالية العنونة تسمح بعنونة البايئة ، فإن عناوين متأثرات التعليمة يجب أن تخضع لبعض قواعد التوافق . قواعد كهذه هي موجودة على جميع المكنات .

تستعمل التعليقات متأثرين قد يكونان عبارة عن مرصف وعنوان من الذاكرة أو عنوانين من الذاكرة . نحدّد القواعد حسب المعطيات التي تُعالجها التعليقات .

بالنسبة للتعليقات التي تُعالج كلمات - مزدوجة ، كلمات أو نصف - كلمات ، فإن

(1) الطول هو ضمني ، المؤوّل يختار الخاصية - طول . الطول المؤوّل هو دوماً الطول الفعلي ناقص واحد .

عناوين المتأثرات يجب أن تُصَفَّ حسب الحدود المناسبة . أما تلك التي تعالج السيات فلا يوجد أية مشكلة بالنسبة لها . إنَّ عدم المحافظة على هذه القواعد يؤدي إلى حدوث مشكلة في المؤول (أنظر المثل السطر 33) ، فهو يؤدي عند التنفيذ إلى انقطاع من نوع «Specification» (تميز) . التعليقات يجب أيضاً أن تُصَفَّ في حدود نصف كلمات .

تمارين

- تمرين 1.9 - للتعليقات أدناه :
- 1 - إفحص إذا كانت العناصر التي تؤلف المتأثرات هي مُطلقة أو محوَّلة .
- 2 - باعتبار النسق المرتبطة بكل تعليمة نستخلص ، فقط حسب المعايير النحوية ، إذا كانت التعليقات صحيحة .
- 3 - قم بإجراء تأويل التعليقات الصحيحة .

	CSECT		مرصف القاعدة = 12
	USING	*,12	
ADBASE	L	B,D	RX
	L	3,D(3)	RX
	LR	A,D	RR
	ST	D,X'4'(3,C)	RX
	L	A,B'1011'(3)	RX
	L	D,E(B)	RX
	L	A,E(B)	RX
	MVC	A(B,C),D	SS
	MVC	E(L'D),D	SS
	L	2,D+L'D	RX
A	EQU	0	
B	EQU	1	
C	EQU	10	
D	DS	5F	
E	DS	12F	
	END		

10 . التعليمات بلغة المؤول عموميات

سنقوم بدراسة التعليمات - الآلية حسب نوع التمثيل الداخلي الذي تُعالجه هذه التعليمات . من البديهي أن تكون التعليمات الحسابية العشرية ، مثلاً ، بدون معنى إلا عندما نُقدِّم لها معطيات مكوَّدة عشرياً . مثلاً ، من الواضح أن المرافف المبلوغة بالتعليمات المتحركة هي مرافف متحركة .

سنبدأ بالتعليمات التي تعمل على المرافف العامة ، ولكن في البداية يجب عرض الترميز المعتمد .

1.10 . الترميز

سيتم تحديد التعليمات - الآلية حسب النسق التالي :

المعنى	كود العمليات ساحس عشري	النسق	العوامل	كود - العملية الرمزي
LOAD (S ₂) + R ₁	COP=58	RX	R ₁ , D ₂ (X ₂ , B ₂)	L

تشير العوامل إلى العناوين مع قاعدة محدَّدة بشكل جلي . أمَّا الشروحات فتذكر هذا العنوان بشكل رمزي . فإذا S₂ يستعني العنوان المحسوب بإضافة مضمون المرافف القاعدية والمؤشر إلى الإزاحة ، في المجموع فإن S₂=D₂+B₂+X₂ بالنسبة للتعليمات RX و S₂=D₂+B₂ للباقية .

سنجد في الحيز مُعاملات أو في الشروحات الرموز التالية :

- R₁, R₂ هي عبارة عن أرقام المرافف التي يمكن أن تُستبدل بالتعابير المطلقة .
- D قيمة الإزاحة بالنسبة إلى العنوان القاعدي .
- X رقم المرافف المؤشر المُستعمل .
- B رقم المرافف القاعدي .
- M قناع من أربع بتات موجود في التعليمات .

I قيمة فورية موجودة في التعليمية .
CO عدّاد البرنامج (Program counter) .
S عنوان رمزي ، تعبير قابل للتحويل :

$$S = D_2 + X_2 + B_2$$

$$S = D_2 + B_2 \text{ أو}$$

(S) مضمون العنوان S .
→ رمز للتخصيص ، أي نسخ منطقة في أخرى دون تهديم المنطقة الأصلية . مثلاً :
(S) → R₁ يعني نسخ مضمون المرفص R₁ في المنطقة من الذاكرة بالعنوان S . لن
نستعمل أبداً الترميز (R) للإشارة إلى مضمون المرفص R لأنه لن يوجد أي
إبهام ، في حالة المرفص يتعلّق ذلك دائماً بالمضمون بينما يجب التمييز بين الاسم
S للذاكرة ومضمونها .

((S)) من الممكن استعمال هذا التعبير للإشارة إلى أن مضمون العنوان S هو نفسه المعتمد
كعنوان نأخذ منه المضمون .

CC يعني كود - الشرط .
الدلائل (indices) الدلائل 1 ، 2 ، 3 تُرجع إلى الحقول المرتبطة بالتعليمية الآلية (فقرّة
1.5) .

R₁، (24-31) تعني البتات 24 إلى 31 من المرفص رقم R₁ .
R₁ ، R₁₊₁ تعني المرفص المزدوج المؤلف من المرافص ذات الرقم R₁ و R₁₊₁ . R₁ يكون
رقماً مزدوجاً .

العناوين (adresses) تشير إلى أن العناوين تعني البايته من اليسار لمنطقة ما ، وإن البتات
من الكلمة ، من مرفص ... هي مرقّمة من اليسار إلى اليمين إنطلاقاً
من 0 .

(370) تشير إلى أن التعليمية غير موجودة إلا على المكتنة 370 :

2.10 . كود العمليات الحرفية التذكيرية
كتابة كود - العمليات الرمزية يخضع إلى قواعد من المفيد الإشارة لها هنا . إن كود
العملية يترجم الفعل المطلوب إجراؤه . السمة الأولى (أحياناً السمتان الأوليان) هي
بداية الفعل الذي يُعبّر عن العمل .

مثلاً :

A	Add	جمع
L	LOAD	شحن

ST	STore	خزن
MVC	MoVe	نقل

الأحرف التالية هي معدّلات (1) أو أنّها تُتميِّز نوع المعطيات المُعالِجة (2) أو أيضاً النسق RR أو SI للتعليّيات (3) .

أمثلة :

(1)	AL	جمع منطقي Add Logical
(2)	CVB	تحويل إلى ثنائي ConVert Character
(2)	AE	جمع معطيات من نوع بفاصلة متحركة قصير Add données de type E (flottant court)
(2)	MVC	نقل السّيات MoVe Characters
(2)	AD	جمع معطيات من نوع D
(3)	LR	شحن بنسق RR
(3)	LPR	شحن إيجابيّ بنسق RR
(3)	MVI	شحن مباشر بنسق SI

11 . الحساب بفاصلة ثابتة والحركات

- 1.11 . تعليقات الشحن والتخزين في المرافف العامة
هذه هي التعليقات التي تنسخ المتأثر في أحد المرافف :
« عنوان المتأثر , رقم المرفف LOAD »
وتنسخ مضمون المرفف في الذاكرة على عنوان معين :
« عنوان , رقم المرفف STORE »

هذه العمليات لا تؤثر على المتأثر الأساسي . بعض التعليقات تؤدي إلى تركيز كود
- الشرط CC , لموقعين ثنائيين ينتميان إلى PSW (فصل 4) , تبعاً لإشارة المتأثر المنقول
حسب الاتفاق التالي :

- بعد العملية فإن CC متركز على ⁽¹⁾ :
- 0 إذا كانت النتيجة صفراً .
- 1 إذا كانت النتيجة سلبية .
- 2 إذا كانت النتيجة إيجابية .
- 3 إذا كان هناك زيادة عن السعة (overflow) .

الزيادة عن السعة تؤدي عادة إلى إنقطاع في تنفيذ البرنامج . أي أنه سيحدث
خطأ يُعالجه نظام التشغيل . يوجد برنامج ، يُدعى برنامج إنقطاع «fixed point
overflow» ، يعطي العلاج للمستعمل ويوقف العمل في تنفيذ البرنامج بنهاية غير
طبيعية . بإمكان المبرمج أن يقوم بتقنيع عملية الإنقطاع هذه في بعض الحالات بتركيز
البتات المناسبة لقناع البرنامج في PSW .
وستدرس هذا الأمر لاحقاً (الفصل 19) .

(1) هذا الاتفاق هو صالح فقط للتعليتين LOAD وSTORE وبعض التعليقات الأخرى . وسنرى كيف يتم
تركيز CC لكل مجموعة تعليمات .

المتأثر 1 هو دائماً مرصِف ، والمتأثر الثاني يُمكن أن يكون مرصِفاً ، نصف كلمة أو كلمة - ذاكرة .

من المهم أن نشير إلى أن المتأثرات الموجودة على العناوين المشار إليها بواسطة S يجب أن تُحصر في حدود كلمات أو نصف - كلمات حسب التعليقات .

LR	R_1, R_2	RR	COP=18	LOAD
				$R_2 \rightarrow R_1$
L	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=5B	LOAD
				$(S_2) \rightarrow R_1$
		CC	لا يتغير	

LH	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=4B	LOAD HALFWORD
				$(S_2) \rightarrow R_1$

يُعتبر المتأثر الثاني كعدد صحيح بإشارة وبطول 16 بتة . يُوسَّع إلى 32 بتة قبل التحويل. CC لا يتأثر .

LCR	R_1, R_2	RR	COP=13	LOAD COMPLEMENT
				$R_2 \rightarrow R_1$

يُجزَّن عكس (مكمَّل إلى 2) R_2 في R_1 . overflow إذا أكملنا العدد السليبي الأقصى . يوضع CC حسب الإشارة النهائية لـ R_1 .

LPR	R_1, R_2	RR	COP=10	LOAD POSITIVE
				القيمة المطلقة لـ $R_1 \rightarrow R_2$
				سيحدث زيادة عن السعة (overflow) إذا أكملنا العدد السليبي الأقصى . يُركَّز CC على 0 ، 2 ، أو 3 حسب النتيجة .

LNR	R_1, R_2	RR	COP=11	LOAD NEGATIVE
				المكمَّل إلى 2 للقيمة المطلقة لـ R_2 يُجزَّن في R_1 . لن يحدث overflow .
				CC يُركَّز على 0 أو 1 .

LTR	R_1, R_2	RR	COP=12	LOAD AND TEST
				$R_2 \rightarrow R_1$
				تعليمة شبيهة بـ LR باستثناء كون الإشارة النهائية لـ R_1 تُركَّز CC .
				R_1 يُمكن أن يكون معادلاً لـ R_2 .

LM	$R_1, R_3, D_2(B_2)$	RS	COP=9B	LOAD MULTIPLE
				المواقع المتتالية للذاكرة ، انطلاقاً من العنوان S_2 مستشحن في المرافف العامة R_1 ، R_1+1 ، ... ، R_2 . في هذه التعليمة يُفترض بأن يتبع المرصف 0 المرصف 15 . هكذا :
				LM 15, 1, ALPHA
				مستشحن الكلمة ذات العنوان ALPHA في المرصف 15 ، وتلك ذات العنوان ALPHA+4 في المرصف 0 وهكذا دواليك . تُستخدم هذه التعليمة بشكلٍ خاص لترميم إطار البرنامج
				CC لا يتأثر .

LA $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=41 LOAD ADDRESS

$S_2 \rightarrow R_1(8-31) \quad 0 \rightarrow R_1(0-7)$

تُخزَّن القيمة ذات العنوان S_2 في البتات من 8 إلى 31 من المرصف R_1 .
يتم تصفير البتات من 0 إلى 7. وتطبق هنا قواعد حساب العنوان،
أي أن القيمة $B_2 + X_2 + D_2$ تُخزَّن (عنوان فعلي). من الممكن أن
نأخذ نفس المرصف لـ R_1 أو X_2 أو B_2 . المرصف 0 لا يؤخذ أبداً وكأنه
قاعدة أو مرصف تأثير.
الاستعمال: أنظر التارين
- شحن عنوان في مرصف،
- شحن عدد غير سلمي أصغر أو يعادل 4095 (القيمة القصوى للإزاحة)
في مرصف،
- زيادة مضمون مرصف بقيم أصغر أو تساوي 4095.

IC $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=43 INSERT CHARACTER

$(S_2) \rightarrow R_1(24-31)$

لا يتغيَّر $R_1(0-23)$

يتم تخزين بايت واحدة بعنوان S_2 في R_1 . CC لا يتأثر.

ICM $R_1, M_3, D_2(B_2)$ RS COP=BF INSERT CHARACTERS UNDER MASK (370)

تُرَبط البتات الأربع من القناع M_3 بالبتات الأربع للمرصف R_1 .
البايتات من R_1 المرتبطة بالبتات «1» من القناع يتم شحنها مع البايتات
المتتالية من S_2 . طول للتأثر الثاني يعادل عدد «1» في القناع.
يُركَّز كود الشرط:

CC = 0 : جميع البتات الداخلة هي مصفَّرة أو القناع مصفَّر،
CC = 1 : البتة ذات الوزن الأكبر في S_2 هي «1»،
CC = 2 : البتات ذات الوزن الأكبر في S_2 هي «0» ولكن جميع البتات
الداخلة ليست صفراً.

وفي الختام فإن CC يُركَّز حسب إشارة S_2 .

ST $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=50 STORE

$R_1 \rightarrow (S_2)$

. CC والمرصف R_1 يبقيان بدون تعديل.

STH $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=40 STORE HALFWORD

$R_1(16-31) \rightarrow (S_2)$

للتأثر الثاني هو بطول 2 بايتة. CC يبقى بدون تعديل.

STM $R_1, R_3, D_2(B_2)$ RS COP=90 STORE MULTIPLE

للمراسف العامة من R_1 إلى R_3 يتم تخزينها في مواقع متتالية من الذاكرة
بدءاً من العنوان S_2 . الرقم 0 للمرصف 0 مُفترض أنه يتبع الرقم 15
بشكل يؤدي معه تنفيذ التعليمة ALPHA، ST 15، 1 إلى تخزين

المرافق 15 ، 0 ، 1 بالعناوين ALPHA+4 ، ALPHA ، ...
تستخدم التعليمة بشكل خاص لحفظ إطار البرنامج . CC يبقى بدون
تغيير .

STC $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=42 STORE CHARACTER
 $R_1(24-31) + (S_2)$
CC و R_1 يبقيان بدون تعديل .

STCM $R_1, M_3, D_2(B_2)$ RS COP=BE STORE CHARACTERS UNDER MASK
(370)
البيات الأربع من القناع M_3 ترتبط بالأربع بايتات من المرصف R_1 .
لما بايتات R_1 ، والمختارة بوجود «1» في القناع ، فيتم تخزينها بشكل
متراس على العنوان S_2 . كود الشرط CC لا يتغير .

2.11 . التعليقات الحسابية بفاصلة ثابتة

هي التعليقات التي تعمل على معطيات ممثلة بفاصلة ثابتة . تكوّد القيم السلبية
بواسطة المكمل إلى 2 . كما تقوم بالعمليات الأربع الأساسية بين مرصف ومرصف أو
بين مرصف وذاكرة . الضرب والجمع يستعملان مرافق مزدوجة (فقرة 1.10) . هذه
التعليقات تؤدي إلى تعديل CC حسب إشارة النتيجة ، وحسب الإتفاق الجاري كما في
1.11 .

CC = 0 إذا كانت النتيجة صفراً .

CC = 1 إذا كانت النتيجة سلبية .

CC = 2 إذا كانت النتيجة إيجابية .

CC = 3 إذا كان هناك overflow .

يمكن قطع التعليمة في حالة حدوث حادثة غير طبيعية ، كما يلي :

- عنوان من خارج المنطقة المخصصة .

- جهة متأثر غير صحيحة ، مرصف مزدوج معني بشكل سيء .

- فيض عن السعة overflow .

AR R_1, R_2 RR COP=1A ADD
 $R_1 + R_2 + R_1$
A $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=5A ADD
 $R_1 + (S_2) + R_1$

لا يتغير المتأثر الثاني . يتم تركيز كود الشرط CC ، احتمال
حصول overflow .

AH $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=4A ADD HALFWORD
 $(S_2) + R_1 \rightarrow R_1$

التأثير (S₂) هو على نصف كلمة . يُوسَّع إلى كلمة قبل العملية . يتم تركيز CC . احتمال حصول Overflow .

SR R_1, R_2 RR COP=1B SUBTRACT
 $R_1 - R_2 \rightarrow R_1$

S $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=5B SUBTRACT
 $R_1 - (S_2) \rightarrow R_1$

التأثير الثاني لا يتعدل يتم تركيز CC .

SH $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=4B SUBTRACT HALFWORD
 $R_1 - (S_2) \rightarrow R_1$

التأثير S₂ هو على نصف كلمة ، يُوسَّع إلى 32 بتة قبل العملية . يتم تركيز CC .

MR R_1, R_2 RR COP=1C MULTIPLY
 $R_{1+1} \times R_2 \rightarrow R_1, R_{1+1}$

M $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=5C MULTIPLY
 $R_{1+1} \times (S_2) \rightarrow R_1, R_{1+1}$

المرصف R₁ المذكور في التعليمة يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً . التأثير الأول يجب أن يكون موجوداً في R₁₊₁ وعصوياً لجهة الشمال . النتيجة ستوضع في R₁ ، R₁₊₁ . لا احتمال لحدوث overflow ، لا يتم تركيز CC .

MH $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=4C MULTIPLY HALFWORD
 $R_{1+1} \times (S_2) \rightarrow R_1, R_{1+1}$

المرصف R₁ يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً ، S₂ يتألف من 16 بتة ويُعتبر كعدد صحيح بإشارة يُوسَّع إلى 32 بتة قبل العملية . لا يحدث overflow ولا يتم تركيز CC .

DR R_1, R_2 RR COP=1D DIVIDE
 $R_1, R_{1+1} : R_2 \rightarrow R_1, R_{1+1}$

بقية ، قيمة القسمة
R₁ هو مرصف مزدوج . يتمتع الباقي بنفس إشارة المقسوم . عندما لا تقع 32 بتة نتيجة القسمة يحدث overflow . لا يتم تركيز CC .

D $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=5D DIVIDE
 $R_1, R_{1+1} : (S_2) \rightarrow R_1, R_{1+1}$

reste quotient
R₁ يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً . للباقي نفس إشارة المقسوم . عندما لا تقع 32 بتة نتيجة القسمة يكون هناك فيض عن السعة . لا يتم تركيز CC .

ملاحظات :

دراسة هذه التعليقات تسمح لنا بملاحظة إن النتيجة محل دائماً مكان المتأثر الأول الذي يضيع منا . بينما لا يتم تعديل المتأثر الثاني . التعليقات التي تجري على نصف كلمة تفترض توسيع نصف الكلمة إلى كلمة قبل العملية .

3.11 . عمليات المقارنة بفاصلة ثابتة

تؤثر تعليمات المقارنة فقط على مضمون كود الشرط . هذه التعليقات هي خاصة حسب نوع تمثيل المعطيات المقارنة . سندرس هنا تلك المتعلقة بالفاصلة الثابتة . كما في التعليقات التي رأيناها، فإن المتأثر الأول هو دائماً موجود في مرصف معين والمتأثر الثاني في مرصف آخر أو في الذاكرة . يجري تركيز CC حسب الطريقة التالية :

CC = 0 إذا كان المتأثر الأول = المتأثر الثاني .

CC = 1 إذا كان المتأثر الأول أصغر من المتأثر الثاني .

CC = 2 إذا كان المتأثر الأول أكبر من المتأثر الثاني .

CC = 3 لا يُستعمل .

CR R₁,R₂ RR COP=19 COMPARE
C R₁,D₂(X₂,B₂) RX COP=59 COMPARE

المقارنة هي جبرية وتتعلق بـ 32 بته . يتم تركيز مضمون CC .

CH R₁,D₂(X₂,B₂) RX COP=49 COMPARE HALFWORD

يُوسّع المتأثر الثاني إلى 32 بته قبل المقارنة مع إنتشار بته الإشارة . يتم تركيز CC .

4.11 الجمع والطرح المنطقي

نعني بالجمع والطرح المنطقي، تعليقات تعدّل مضمون CC بطريقة مختلفة عن الجمع والطرح العادي الذي رأيناه أعلاه . إضافة لذلك فإن overflow لا يؤدي إلى قطع البرنامج

يتم تركيز CC على الشكل التالي :

CC = 0 إذا كانت النتيجة صفراً بدون مرّحل .

CC = 1 إذا كانت النتيجة مختلفة عن 0 بدون مرّحل (no carry)

CC = 2 إذا كانت النتيجة صفراً مع مرّحل .

CC = 3 إذا كانت النتيجة مختلفة عن صفر مع مرّحل .

ALR R_1, R_2	RR	COP=1E	ADD LOGICAL $R_2 + R_1 \rightarrow R_1$
AL $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=5E	ADD LOGICAL $(S_2) + R_1 \rightarrow R_1$
<hr/>			
SLR R_1, R_2	RR	COP=1F	SUBTRACT LOGICAL $R_1 - R_2 \rightarrow R_1$
SL $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=5F	SUBTRACT LOGICAL $R_1 - (S_2) \rightarrow R_1$
<hr/>			

5.11 . التحريك من الذاكرة إلى الذاكرة

تتم في أغلب الأحيان بواسطة تعليقات من نوع SS . لا يوجد أي تقييد فيما يتعلق بالاصطفاف (alignement) . يمكن أن يتم تركيز الطول بشكل واضح في التعليمة : MVC ZONE 1 (L), ZONE 2 أو ضمناً MVC ZONE 1, ZONE 2 . يقوم عندها المؤول باختيار خاصية - الطول الخاصة بالمثاثر الأول L'ZONE 1 . الطول المؤول هو الطول المذكور في التعليمة ناقص 1 . يمكن للمثاثرين أن يتراكبا ، ونجد هذه الميزة مستعملة في التمرين 6.11 .

MVI $D_1(B_1), I_2$ SI COP=92 MOVE
 $I_2 \rightarrow (S_1)$

يتم تخزين البايته المباشرة I_2 في S_1 .


MVC $D_1(L, B_1), D_2(B_2)$ SS COP=D2 MOVE

$(S_1) \rightarrow (S_2)$ بطول L .

الحركة تتم من اليسار إلى اليمين . العملية هي غير قابلة للانقطاع عند نقل بايتين . يسمح بالتراكب وفي هذه الحالة يجدر الانتباه إلى أن الحركة تجري من اليسار إلى اليمين من أجل الحصول على النتيجة .

MVCL R_1, R_2 RR COP=0E MOVE LONG
(370)

نسخ المثاثر الثاني في المثاثر الأول .
 $R_1 (8 - 31)$ يحتوي على عنوان المثاثر الأول ،
 $R_1 + 1 (8 - 31)$ طول المثاثر الأول ،
 $R_2 (8 - 31)$ عنوان المثاثر الثاني ،
 $R_2 + 1 (0 - 7)$ سمة تعبئة ،
 $R_2 + (8 - 31)$ طول المثاثر الثاني .



الحركة تتم من اليسار إلى اليمين ، لكل بايتة على حدة . التعليمة هي قابلة للانقطاع عند نسخ بايتين . إذا كان طول المتأثر الثاني هو أصغر من طول المتأثر الأول ، يتم تكملة المتأثر الأول بسمة تعبئة . يمكن تراكب المناطق بشرط أن لا يقوم النسخ بتعديل بايتة جرى تعديلها سابقاً .

يجري تركيز CC على الشكل التالي :

$CC = 0$ إذا كان كلا المتأثرين بنفس الطول ،

$CC = 1$ المتأثر الأول هو أقصر ،

$CC = 2$ المتأثر الأول هو أطول ،

$CC = 3$ إذا أدت عملية التطابق إلى تعديل في بايتة معدلة أصلاً .

يمكن إستعمال هذه التعليمة لتصغير الذاكرة .

MVN $D_1(L_1, B_1), D_2(B_2)$ **SS COP=D1 MOVE NUMERIC**


نسخ نصف - بايتات بالوزن الأضعف من (S_2) في أنصاف - بايتات الـ (S_1) الأضعف من (S_1) . تبقى أنصاف - البايتات بالوزن الأقوى دون تعديل . يسمح بالتراكب وهذا الصدد نعطي الملاحظة نفسها كما بالنسبة لـ **MVC**

MVZ $D_1(L_1, B_1), D_2(B_2)$ **SS COP=D3 MOVE ZONES**

نسخ نصف بايتات بالوزن الأقوى من (S_2) في نصف بايتات الوزن الأقوى من (S_1) . تبقى أنصاف - البايتات بالوزن الأضعف دون تعديل . يسمح بتراكب الحيزات وهذا الصدد نعطي الملاحظة نفسها كما بالنسبة لـ **MVC**

MVO $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ **SS COP=F1 MOVE WITH OFFSET**

نسخ من (S_2) في (S_1) مع إزاحة إلى اليسار مقدار نصف بايتة . العملية تتم من اليمين إلى اليسار ، بايتة بعد بايتة . لا يتم تغيير آخر بايتة لجهة اليمين .



مثل

تمارين

تمرين 1.11 - ضع في الصفر الثنائي أحد المرافف (أعط حلين لتعلية واحدة دون حيز ثوابت) .

تمرين 2.11 - غير إشارة المرصف (تمثيل ثنائي) .

تمرين 3.11 - ضع جميع بتات المرصف في 1 .

تمرين 4.11 - اشحن القيمة 2048 في مرصف ، ثم القيمة 4095 (دون حيز ثابتة) بعد ذلك اشحن 4096 .

تمرين 5.11 - زد مضمون أحد المرافف مقدار 4 .

تمرين 6.11 - عبي منطقة بطول $L \geq 256$ باية بنجوم (تعليمات) .

12 التفرعات

نفهم بالتفريع كل تعديل في مضمون عداد البرنامج يؤدي إلى إنقطاع في الدوران التالي للتعليقات .

- عودتنا دراسة اللغات المتطورة على اعتبار نوعين من الإنقطاعات في المتتالية :
- الإنقطاعات الإلزامية (GOTO في لغة فورتران) .
- الإنقطاعات المشروطة (IF) .

في لغة المؤول ، فإن الإنقطاعات المشروطة تنتج إما عن اختيار لقيمة مأخوذة من كود الشرط ، إما عن اختيار لقيمة مأخوذة من مرصف عام . التعليقتان BC و BCR تفحصان كود الشرط CC والتعليقات BCT ، BCTR ، BXH ، BXLE تُخفّض أو تزيد من مضمون مرصف وبعد ذلك تفحص قيمته .
يمكن تنفيذ الإنقطاعات الإلزامية بواسطة BC و BCR .


1.12 . الكود - الشرط

لقد التقيناه عند دراسة التعليقات السابقة . ونذكر بأنه عبارة عن مؤشر بموقعين ثنائيين ، يتميان إلى PSW (البتان، 34 ، 35) ويركّزان بواسطة بضع تعليقات حسب النتيجة الحاصلة . التعليقات الحسابية ، مثلاً ، التركيز حسب إشارة النتيجة ، تعليقات المقارنة حسب القيمة النسبية لتأثيرين .

الكود الشرطي CC يمكن أن يأخذ إذن أربع قيم ثنائية 00 ، 01 ، 10 ، 11 يتم مراجعتها في التعليقات بواسطة 0 ، 1 ، 2 ، 3 .

2.12 . التعليقات التي تفحص الكود الشرطي (CC) : BCR و BC

هذه التعليقات تستعمل المنطقة Ri ، المكوّنة من أربع بتات ثنائية ، من نسقها الآلي ، ليس كرقم مرصف بل كقناع : كل بته تعادل 1 وموجودة في هذه المنطقة تناسب إختبار إحدى القيم الأربع التي نحصل عليها بواسطة CC حسب الإتفاق التالي :



هكذا ، فالقناع المُعادل 1100 (ثنائياً) سيسمح باختبار الشروط $CC=0$ أو $CC=1$. الشرط المختار فعلاً يتعلّق إذاً بالتعلّمة التي أدت إلى تركيز CC .
لقد رأينا أن CC تركّز حسب الطريقة التالية :

كود الشرط	0	1	2	3
تعليمات حسابية نتيجة	$=0$	<0	>0	فيض عن السعة
تعليمات مقارنة متأثر أول	$=$	$<2^*$	$>2^*$	---

القناع المُعادل لـ 1100 (أي C بالنظام السادس عشري أو 12 بالعشري) يناسب الاختبارات التالية :

- نتيجة سلبية أو صفر بعد تعلّمة حسابية .
- متأثر أول أصغر من المتأثر الثاني بعد تعلّمة مقارنة .

BCR M_1, R_2 RR COP=07 BRANCH ON CONDITION

M_1 هي القناع المذكور أعلاه .

بعد تنفيذ الشرط ، هناك تفريع إلى العنوان المخزّن في R_2 . وإلا سيتابع التنفيذ بالتوالي . مما يترجم على الشكل التالي : الشرط المنفذ. $R_2 \rightarrow CO$
وإلا $CO + 2 \rightarrow CO$

BC $M_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=47 BRANCH ON CONDITION

M_1 قناع .

إذا تم تنفيذ الشرط فسيحدث تفريع إلى العنوان $D_2 + X_2 + B_2$
 وإلا فإن التنفيذ سيتابع بالتوالي ، مما يترجم على الشكل التالي :
 $D_2 + X_2 + B_2 \rightarrow CO$ في حال تنفيذ الشرط :
 $CO + 4 \rightarrow CO$ وإلا
 $D_2 + X_2 + B_2$ عنوان التفريع ..

في لغة المؤول ، يُحدّد القناع M_1 بواسطة تعبير مطلق ، عادة رقم عشري .
 BC 15, ALPHA أو BCR 15,R يناسبان القناع 1111 . يتعلّق ذلك إذا
 بالتفريع المنتظم لأنه مهما تكن قيمة CC هناك تفريع .
 BCR 0,R أو BC 0,ALPHA هي عبارة عن تعليقات دون فعل لأنه لن يتم
 اختبار أي شرط . وهي تميّز بأنها بدون فعل .
 الأكواد الحرفية التذكيرية الموسّعة
 وفي النهاية كي يتم تفادي تحديد القناع الخاص ولتذكر الإتفاقات للمذكورة أعلاه ،
 فإن المؤول يسمح باستعمال كود حرفي حسب الشرط المفحوص .
 ويقوم بمهمة ترجمة الكود الحرفي إلى BC أو BCR .
 هكذا :

$B \quad D_2(X_2, B_2)$ يناسب تفريعاً غير شرطي
 BC 15, $D_2(X_2, B_2)$

$BR \quad R_2$ يناسب تفريعاً غير شرطي
 BCR 15, R_2

$BNE \quad D_2(X_2, B_2)$ يناسب تفريعاً معيّناً وإلا يعادل
 BC 7, $D_2(X_2, B_2)$

سنجد في الملحق اللاحقة الكاملة للكود الحرفي التذكيري الموسّع . سنلاحظ إن
 الأكواد الحرفية تتعلّق بالتعليمة التي تقوم بتركيز الكود الشرطي . من المفيد ، لوضوح
 البرنامج ، استعمال هذه الأكواد الحرفية التذكيرية . ونركّز على كون هذه الأكواد العملية
 لا تتناسب سوى مع 2 كود - مكنة . ونشير ، كما ذكرنا في الفقرة 2.10 ، إلى أن الأكواد
 التي تنتهي بـ R تناسب تعليقات بنسق RR أو BCR .

3.12 . . التعليقات التي تفحص القيمة المأخوذة من مرصف (مؤشر)
 أربع تعليقات BCT ، BCTR ، BXH و BXLE تسمح بتعديل مضمون

المصرف والتفريع إلى عنوان معين عندما تصبح قيمته معادلة ، أقل أو أكبر من كمية محددة .

BCTR R_1, R_2 RR COP=06 BRANCH ON COUNT
 $R_1 - 1 \rightarrow R_1$

إذا كانت $R_1 \neq 0$: $CO \rightarrow R_2$ (تفريع إلى العنوان الموجود في R_2) .
وإلا : $CO + 2 \rightarrow CO$ (تنفيذ التعليمة التالية) .
ملاحظة : إذا كان R_2 هو المصرف 0 فالعدّ يتم بدون تفريع .

BCT $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=46 BRANCH ON COUNT
 $R_1 - 1 \rightarrow F_1$

إذا : $S_2 \rightarrow CO$: $R_1 \neq 0$ (تفريع إلى العنوان S_2)
وإلا : $CO + 4 \rightarrow CO$ (تنفيذ التعليمة التالية) .

BXH $R_1, R_3, D_2(B_2)$ RS COP=86 BRANCH ON INDEX HIGH

1- زيادة مضمون R_1 : $R_1 + R_3 \rightarrow R_1$
2- عندما تصبح R_1 أكبر من المرجعية : تفريع . المرجعية هي R_3
 R_{3+1}

1- R_3 هو مصرف برقم مفرد .

R_3 هو مرجع المقارنة والزيادة .

فإنّ : $R_1 + R_3 \rightarrow R_1$ بعد ذلك ، إذا كان $R_1 > R_3$

عندئذٍ : $CO \rightarrow S_2$ (تفريع إلى S_2)

وإلا : $CO + 4 \rightarrow CO$ (متابعة على التوالي) .

ب- R_3 هو مصرف برقم مزدوج

تستعمل المصرف المزدوج R_3 و R_{3+1}

R_3 هو الزيادة و R_{3+1} هو المرجعية . إذن : $R_1 + R_3 \rightarrow R_1$ ثم

إذا كان $R_1 > R_{3+1}$ عندئذٍ : $CO \rightarrow S_2$ (التفريع إلى S_2) .

وإلا : $CO + 4 \rightarrow CO$ (متابعة المتتالية) .

ملاحظة :

يجب أن لا نخلط هنا بين المصطلح إشارة مع مصرف المؤشر

للتعليقات RX .

المقارنة تتم جبرياً . ويتم إهمال overflow عند الجمع .

BXLE $R_1, R_3, D_2(B_2)$ RS COP=87 BRANCH ON INDEX LOW OR EQUAL

1- زيادة R_1 : $R_1 + R_3 \rightarrow R_1$

2- عندما يصبح R_1 أصغر أو يعادل المرجعية : تفريع المرجعية . المرجعية هي R_3 أو R_{3+1} .

أ- R_3 هو مرصِف برقم مفرد .
 R_3 هو مرجعية المقارنة والزيادة .
 فإذا : $R_1 \rightarrow R_1 + R_3$ بعد ذلك ، إذا كان $R_1 \leq R_3$ عندئذ
 $CO \rightarrow S_2$ (تفريع إلى S_2) ولا $CO \rightarrow 4$ (متابعة المتتالية)

ب- R_3 هو مرصِف برقم مزدوج .
 R_3 هو الزيادة ، R_{3+1} هو المرجعية .

فإذا $R_1 + R_3 \rightarrow R_1$ ثم إذا كان $R_1 \leq R_{3+1}$ عندئذ $R_1 \rightarrow CO$
 (تفريع إلى S_2) ولا $CO \rightarrow 4$ (متابعة المتتالية) .

ملاحظة : يجب أن لا نخلط هنا بين المصطلح مؤشر مع مرصِف المؤشر للتعليمات RX . تتم المقارنة جبرياً . يتم إهمال overflow عند الجمع .

4.12 . تفريع مع عودة

مشكلة التفريع مع تخزين عنوان التعليمة التي تلي تعليمة التفريع تحدث عند دعوة برنامج ثانوي . هناك تعليمتان $BALR$ و BAL موجَّهتان لهذا الإستعمال .

$BALR \quad R_1, R_2 \quad RR \quad COP=05 \quad \text{BRANCH AND LINK}$
 $CO \rightarrow R_1(8-31)$ (تخزين عنوان العودة)
 $CC \rightarrow R_1(0-7)$
 $R_2(8-31) \rightarrow CO$ (تفريع)

ملاحظة :

نذكّر بأن قيمة عداد البرنامج CO تتغيّر خلال تنفيذ التعليمة .
 هكذا ، فعنوان التعليمة التالية حسب $BALR$ هو المخزّن في R_1 .
 $BALR \quad R_1, 0$ يقوم بتخزين العنوان التالي في R_1 ولكن لا تفريع . هناك إذن تتابع للمتتالية . هذا الشكل هو الأكثر استعمالاً لشحن مرصِف قاعدي بالقيمة التالية لعداد البرنامج .

إذا كانت التعليمة $BALR$ موجودة على العنوان 50000 ، فإن القيمة 50002 ستخزّن في R_1 .

$BAL \quad R_1, D_2(X_2, B_2) \quad RX \quad COP=45 \quad \text{BRANCH AND LINK}$
 $CO \rightarrow R_1(8-31)$ (تخزين عنوان العودة)
 $CC \rightarrow R_1(0-7)$
 $S_2 \rightarrow CO$ (تفريع إلى العنوان S_2)

كما في $BALR$ ، فعنوان التعليمة التالية سيخزّن في R_1 . إذا كانت BAL موجودة على العنوان 50000 فإن مضمون R_1 هو 50004 .

EX R₁,D₂(X₂,B₂) RX COP=44 EXECUTE

هذه التعليمة تسمح بتنفيذ تعليمة واحدة موجودة خارج التابع الطبيعي للعنوان S₂ . بعد ذلك ، فإن العمل يُعاود بالتوالي .

يتم تنفيذ عملية « أو » متضمنة بين البتات R₁(24-31) و R₂(8-15) تسمح بتعديل هذا الحقل من التعليمة (رقم المرصف ، قيمة تلقائية أو طول) . إذا كان R₁ هو المرصف 0 فلا يتم تنفيذ العملية « أو » (OR) . كما لا يمكن تنفيذ عملية التحويل .

تطبيق

عندما نرغب بإجراء نقل للمعلومات MVC من منطقة لا نعرف طولها إلا في لحظة التنفيذ . هذه الحالة تحدث عند معالجة التسجيلات بطول متغير ، يكون طول الفقرة موجوداً في رأسها . من الممكن إذاً تنفيذ التعليمة «MVC» . والطريقة هي التالية : شحن الطول في R₁(24-31) :

BCTR R₁, 0 (تنقيص 1)
EX R₁,MOVE
-- -----
MOVE MVC -----

تُنفَّذ MVC مع الطول المطلوب دون أن يكون هناك تعديل للتعليمة في الذاكرة . التعليمة MVC لا تعدّل إلا خلال مدة التنفيذ . ويمكن أن تكون موجودة في أي مكان ولكن يُفضّل أن تكون EX و MVC موجودتين في نفس الصفحة من الذاكرة كي لا تقع في خطأ محتمل في نقص الصفحة .

تمارين :

تمرين 1.12 . أكتب متتالية التعليقات التي تسمح بتكرار N مرة إحدى عمليات المعالجة .

تمرين 2.12 . لإحسب مجموع عناصر جدول من الكلمات يحتوي على أعداد بفاصلة ثابتة .

تمرين 3.12 . إعكس سلسلة من البتات CH1 في CH2 .

تمرين 4.12 . نقّص مضمون المرصف 1 (تعليمة واحدة) .

تمرين 5.12 . إشنح مرصفاً معيّناً بالعنوان الجاري زائد 2 .

13 . العمليات المنطقية

1.13 . الدوال المنطقية

يسمح الكومبيوتر IBM 360/370 بعنوان البايته ، ومن غير الممكن الإشارة إلى بته معينة داخل البايته . ولكن بسبب وجود تعليمات الإزاحة (Shift) والتعليمات المنطقية سيكون بإمكاننا إختبار أو تعديل مضمون إحدى البتات من داخل الكلمة .
العمليات المنطقية الموجودة هي «و» (AND) ، الجمع «أو» (OR) و«أو المقتصرة» (EOR) . جدول العمليات المنطقية هو التالي :

A	1	0	1	0	تعليمات
B	1	1	0	0	
A AND B	1	0	0	0	NR N NI NC
A OR B	1	1	1	0	OR O OI OC
A FOR B	0	1	1	0	XR X XI XC

2.13 . التعليمات المنطقية

التأثيرات هي :

- مرصفتان عامتان (شكل RR) : التعليمات NR ، OR ، XR ،
 - مرصفت كلمة - ذاكرة (شكل RX) : التعليمات N ، O ، X ،
 - بايته موجودة في التعليمة وبايته موجودة في الذاكرة (الشكل SI عنوانه مباشرة) :
التعليمات NI ، OI ، XI ،
 - سلسلتان من البايتات في الذاكرة (شكل SS) : التعليمات NC ، OC ، IC .
- توضع النتيجة دائماً في المتأثر 1 .
يتم تركيز كود الشرط حسب الطريقة التالية :

CC	
0	إذا كانت النتيجة تعادل صفر
1	إذا كانت النتيجة مختلفة عن صفر

عمليات الإنقطاع الممكنة تتعلّق ، كالعادة ، بمسألة العنونة : تعدّد على المنطقة المخصّصة من الذاكرة ، تعدّد على المنطقة الممكنة من الذاكرة أو مشكلة الزيادة في مضمون المرافص المزدوجة .

التقاطع « و » (AND)

NR R_1, R_2 RR COP=14 AND
 $R_1 \llcorner \text{And} \llcorner R_2 \rightarrow R_1$
 تتم العملية على 4 بايتات .

N $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=54 AND
 $R_1 \llcorner \text{And} \llcorner (S_2) \rightarrow R_1$
 تتم العملية على أربع بايتات .

NI $D_1(B_1), I_2$ SI COP=94 AND
 $(S_1) \llcorner \text{And} \llcorner I_2 \rightarrow (S_1)$
 I_2 هي قيمة تلقائية موجودة في التعليلة . العملية تتم على بايتة واحدة .

NC $D_1(L, B_1), D_2(B_2)$ SS COP=D4 AND
 $(S_1) \llcorner \text{And} \llcorner (S_2) \rightarrow (S_1)$

العملية تتم بين منطقتين من الذاكرة بطول مشترك هو L بايتة . ويجري العملية بايتة بعد بايتة من اليسار إلى اليمين . كل شيء يسير كما لو كانت كل بايتة محسوبة وغزّنة في الذاكرة قبل العبور إلى البايطة التالية .

تطبيق عملي :

تصغير إحدى البتات .

الجمع « أو »

OR R_1, R_2 RR COP=16 OR
 $R_1 \llcorner \text{OR} \llcorner R_2 \rightarrow R_1$
 تتم على أربع بايتات

O $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=56 OR
 $(S_2) \llcorner \text{OR} \llcorner R_1 \rightarrow R_1$
 تتم على أربع بايتات .

OI $D_1(B_1), I_2$ SI COP=96 OR
(S_1) «OU» $I_2 \rightarrow (S_1)$

I_2 هي قيمة موجودة في التعليم . تجري العملية على بائنة واحدة .

OC $D_1(L, B_1), D_2(B_2)$ SS COP=D6 OR
(S_2) «OR» (S_1) $\rightarrow (S_1)$

تتم العملية على منطقتين من الذاكرة بطول مشترك هو L بائنة . وتتم بائنة بعد أخرى من اليسار إلى اليمين .

تطبيق عملي :

جعل إحدى البتات تعادل 1 .

«أو المقتصرة» (EOR)

XR R_1, R_2 RR COP=17 EXCLUSIVE OR
 $R_1 \oplus \text{«EOR»} R_2 \rightarrow R_1$

تتم العملية على أربع بائنات .

X $R_1, D_2(X_2, B_2)$ RX COP=57 EXCLUSIVE OR
 $R_1 \oplus \text{«EOR»} (S_2) \rightarrow R_1$

تتم العملية على أربع بائنات .

XI $D_1(B_1), I_2$ SI COP=97 EXCLUSIVE OR
(S_1) «EOR» $I_2 \rightarrow (S_1)$

I_2 هي قيمة تلقائية موجودة في التعليم . تتم العملية على بائنة واحدة .

XC $D_1(L, B_1), D_2(B_2)$ SS COP=D7 EXCLUSIVE OR
(S_1) «EOR» (S_2) $\rightarrow (S_1)$

تجري العملية على منطقتين من الذاكرة بطول مشترك L بائنة ، وتجري بائنة بعد بائنة من اليسار إلى اليمين كما لو كانت كل بائنة قد جرى حسابها وتخزينها في الذاكرة قبل العبور إلى البائنة التالية .

تطبيق عملي :

عكس البتة ، مكمل منطقي ، تفسير منطقة من الذاكرة .

3.13 . المقارنات المنطقية

كما في جميع العمليات المنطقية تجري معالجة جميع البتات بنفس الطريقة . لا وجود لأي تمييز للبتة ذات الوزن الأعلى . تتم المقارنة من اليسار إلى اليمين وتتوقف عند أول معادلة . يُركز كود الشرط حسب الطريقة التالية :

(نذكر أن التأثير الأول هو ذلك الذي يتم بلوغه في التعليم بواسطة المؤشر 1 .

الإنقطاعات الممكنة هي تلك المتعلقة بالعنونة وتلك المتعلقة بحدود الكلمات .

0	إذا كانت التأثيرات متساوية
1	إذا كان التأثير الأول أصغر من التأثير الثاني
2	إذا كان التأثير الأول أكبر من التأثير الثاني
3	غير مستعمل

CLR R_1, R_2

RR COP=15 COMPARE LOGICAL

مقارنة بين كامل المرافف .

CL $R_1, D_2(X_2, B_2)$

RX COP=55 COMPARE LOGICAL

مقارنة على أربع بايتات .

CLI $D_1(B_1), I_2$

SI COP=95 COMPARE LOGICAL

مقارنة منطقية مباشرة بين القيمة I_2 الموجودة في التعليمة و (S_i) .

CLC $D_1(L, B_1), D_2(B_2)$ SS COP=D5 COMPARE LOGICAL

مقارنة بين سلاسل تمتد حتى 256 بايتة بطول مشترك L .

CLM $R_1, M_3, D_2(B_2)$
(370)

RS COP=BD COMPARE LOGICAL CHARACTERS UNDER MASK

القناع M_3 ، المكوّن من أربع بتات يختار في R_1 من 0 إلى 4 بايتات تُقارن بالبايتات المتتالية إنطلاقاً من العنوان S_2 . البتة الأولى من القناع ، إذا كانت معادلة إلى 1 تختار البايته الأولى من R_1 وهكذا دواليك . يتم تركيز CC .

القناع المعادل إلى 1011 يختار البايتات 0 ، 2 ، 3 من R_1 التي تتم مقارنتها مع ثلاث بايتات إنطلاقاً من S_2 . المقارنة تتم من اليسار إلى اليمين .

CLCL R_1, R_2
(370)

RR COP=OF COMPARE LOGICAL LONG

مقارنة بين سلسلتين من البايتات حيث العنوانين والأطوال موجودة في المرافف المزدوجة حسب الإتفاق التالي :



تجري العملية من اليسار إلى اليمين من خلال العناوين 1 و 2 . إذا لم يكن طول السلسلتين متعادلاً ، يُفترض بأن يُكْمَل الأقصر من اليمين بالسمة «padding» (سمة الحشو) .

العملية تتم بايتة بعد بايتة مع زيادة عناوين وتقصير الطول . وهي قابلة للإنقطاع بين مقارنة بايتين . وتتوقف عند أول لا معادلة نلتقيها أو في نهاية السلسلة مع تركيز كود - الشرط .

4.13 . مقارنات منطقية خاصة

لقد قمنا هنا بتصنيف التعليقات التي ، زيادة عن وظيفتها في المقارنة ، تتمتع بعمل خاص . هذه التعليقات تركز كود الشرط بصورة مختلفة .

CS R₁,R₃,D₃(B₂) RS COP=BA COMPARE AND SWAP
(370)

مقارنة بين R₁ و (S₂)

إذا : R₁ = (S₂) عندئذ R₃ → CC و 0 → 0 .

إذا : R₁ ≠ (S₂) عندئذ R₃ → CC و 1 → 1 .

CDS R₁,R₃,D₃(B₂) RS COP=BB COMPARE DOUBLE AND SWAP
(370)

مقارنة بين R₁ و (S₂)

إذا : R₁ = (S₂) عندئذ R₃ → CC و 0 → 0 .

إذا : R₁ ≠ (S₂) عندئذ R₃ → CC و 1 → 1 .

المقارنة CDS تتم على 64 بتة . وبالنسبة فإن R₃ و R₁ هما مرصقان مزدوجان (فقرة 1.10) و S₂ هو عنوان كلمة مزدوجة من الذاكرة .

تُستعمل هاتين التعليقتين لتنفيذ المزامنة بين مهمتين تقسمان منطقة مشتركة من الذاكرة . عندما تتم المعادلة ، فإن كل بلوغ للعنوان S₂ هو ممنوع لأي مُعالج مركزي حتى نهاية عملية النقل (S₂) → R₃ .

TM D₁(B₁),I₂ SI COP=91 TEST UNDER MASK

TM تقوم باختبار حالة البتات من البايته ذات العنوان I₂.S₁ هي قناع من 8 بتات ، كل «1» ، موجود في القناع يسمح باختبار وجود بتة «1» في الموقع المناسب من البايته S₁ .

مثلاً : القناع X'60' أي B'01100000 يفحص وجود «1» في الموقعين 1 و 2 من البايته . ويجري إهمال المواقع الأخرى . وفي الإجمال ، فإن TM يقوم بتنفيذ عملية AND منطقية بين البايته التي تم فحصها والقناع دون تعديل البايته ولكن بتركيز كود الشرط فقط :

CC = 0 : جميع البتات التي جرى اختبارها هي 0 أو القناع هو في صفر ،

CC = 1 : بعض البتات هي صفر ، وأخرى هي 1 ،

CC = 2 : غير مستعمل

CC = 3 : جميع البتات المختبرة هي 1 .

11001110	11001110	11001110	البائة المختبرة
00110000	11001000	01011100	القناع
--00----	11--1---	-1-011--	AND
0	3	1	CC

تطبيق :

TM يبدو وكأنه ينتمي إلى CLI . وفعلاً فإن TM يُعتمد لاختبار البتات أكثر من البائتات . مثلاً ، لمعرفة ما إذا كانت البائة هي رقمية نستعمل CLI لأن القيمة يجب أن تكون محصورة بين F0 و F9 .
TM يمكن أن تُستعمل لتنفيذ تأثير متعدد .

تمارين :

نذكر أن الدالة «AND» تسمح بجعل البتات تعادل صفراً ، وإن الدالة «OR» تسمح بجعلها 1 وإن «EOR» تسمح بعكسها .

تمرين 1.13 . ضع في صفر ثنائي منطقة بطول $L \geq 256$ بايت ، مرصفاً ، بايت .
تمرين 2.13 . اكتب التعليمة التي تسمح بتركيز قيمة كود الطول في تعليمة من نوع SS .
تمرين 3.13 . بدّل مضمون منطقتين من الذاكرة ، مرصفين ، ربعين من البتات من نفس البائة .

تمرين 4.13 . تعرّف ما إذا كانت منطقة من الذاكرة مملوءة بفرغ أو بصفر ثنائي
تمرين 5.13 . قم بإجراء تأثير يؤدي إلى تفريع مرّة على اثنتين بواسطة تحويل منطقة قناع تعليمة BC 15,... إلى BC 0,... .

تمرين 6.13 . قم بإجراء تأثير يؤدي إلى تفريع إلى جميع نقاط العبور ما عدا الأول .
تمرين 7.13 . بدّل جميع أصفار البتات (X'F0') في عدد عشري بفرغات (X'40') .

تمرين 8.13 . البائة تسمح بتجميع حتى ثمانية مؤشرات ثنائية . لتأخذ البائة INDIC التي تجمع المؤشرات الثنائية INDEC , INDEC , INDWAIT , INDWAIT المناسبة على التوالي للقيم السادس عشرية X'80' , X'40' و X'20' من INDIC (تحتل المؤشرات البتات 0 , 1 و 2 من INDIC) . اكتب التعليمات التي تسمح :

- بتعريف INDIC , INDEC , INDEC , INDWAIT ؛

- بتركيز INDWAIT في 1 ؛

- بتركيز INDEC و INDWAIT في 1 ؛

- بتركيز INDEC و INDEC في صفر ؛

- بتفريع إلى ALPHA إذا كانت INDWAIT في «1» ؛
 - بتفريع إلى BETA إذا كانت INDWAIT و INDLEC في «1» ؛
 - بتفريع إلى GAMMA عندما يكون فقط INDLEC أو INDWAIT في «1» ؛
 - بتفريع إلى DELTA عندما تكون INDWAIT و INDLEC في صفر .
- لنفترض بأننا نرغب بربط INDLEC بالبتة 7 من INDIC بدلاً من البتة 0 ، مما يتناسب مع 'X'01' بدلاً من 'X'80' . الحل الخاص بكم هل يسمح بعدم تعديل تعليقات التركيز والاختبار لـ INDLEC ؟

14 . عمليات الإزاحة (Shift)

1.14 . العمليات « المنطقية » والعمليات « الحسابية »

عند دراسة تعليمات الجمع بفاصلة ثابتة ، لاحظنا ، أنه إلى جانب التعليمات A ، AR و AH ، تأتي عمليات الجمع المنطقية . الفرق بين هذين النوعين من العمليات هو التالي :

- تميّز العمليات الجبرية البتة 0 ، المعتبرة كإشارة ، تجري العملية على 31 بتة مع مُرحّل محتمل إلى بتة الإشارة . يجري اختيار الإشارة ويمكن أن تؤدي إلى إنقطاع من نوع overflow .

- العمليات من نوع منطقي لا تأخذ بعين الاعتبار أي تمييز للبتة ذات الوزن الأكبر . تجري معالجة جميع البتات بنفس الطريقة . أي ترحيل في نهاية البتة ذات الوزن الأكبر لا يؤدي إلى انقطاع .

الإزاحة هي عبارة عن نقل إلى اليسار أو إلى اليمين لعدد n من المواقع لتشكيلة ثنائية موجودة في مرصف بسيط (إزاحة بسيطة) أو في مرصف مزدوج (إزاحة مزدوجة) .

عند الإزاحة تضيع البتات المطرودة . والبتات الداخلة لجهة اليمين هي دائماً صفر . أما البتات التي تدخل من اليسار فيمكن أن تكون إما «0» (إزاحة منطقية إلى اليمين أو إزاحة حسابية إلى اليمين لعدد إيجابي) أو «1» (إزاحة جبرية إلى اليمين لعدد سلمي) . سنرى السبب لاحقاً .

2.14 . الإزاحة الجبرية

تجري الإزاحة الجبرية على القيمة ، أي على 31 بتة (إزاحة بسيطة) أو على 63 بتة (إزاحة مزدوجة) .

- الإزاحة إلى اليمين تؤدي إلى إدخال بتات معادلة لبتة الإشارة .

- الإزاحة إلى اليسار تؤدي إلى إدخال 0. إذا جرى تعديل بته الإشارة سيحدث إنقطاع من نوع overflow بفاصلة ثابتة .

الإزاحة الجبرية تؤدي إلى تركيز كود الشرط على الشكل التالي :

CC = 0	إذا كانت النتيجة صفراً .
CC = 1	إذا كانت النتيجة سلبية .
CC = 2	إذا كانت النتيجة إيجابية
CC = 3	إذا كان يوجد overflow (تعديل في بته الإشارة في حالة إزاحة إلى اليسار) .

أمثلة :

لتبسيط العرض سنفترض إن حجم المصرف يعادل ثمان بتات . البته ذات الوزن الأكبر هي إذاً بته الإشارة .

مرصف بسيط	مرصف مزدوج
قبل الإزاحة S 00001111 = +15	S 00000000 11001111 = +207
بعد الإزاحة لجهة اليسار ثلاثة S 01111000 = +120 CC = 2	00000110 01111000 = +1656
بعد الإزاحة لجهة اليمين ثلاثة S 00000001 = +1 CC = 2	00000000 00011001 = +25 S
قبل الإزاحة S 11100101 = -7	
بعد الإزاحة لجهة اليمين 1 S 11110010 = -14 CC = 1	
بعد الإزاحة اليسار 4 S 01010000 = +80 CC = 3 OVERFLOW	

3.14 . الإزاحة المنطقية

تعالج الإزاحة المنطقية 32 بتة (إزاحة بسيطة) أو 64 بتة (إزاحة مزدوجة) دون أخذ بالاعتبار البتة ذات الوزن الأكبر . البتات الداخلة هي دائماً «0» . لا يحدث إنقطاع من نوع overflow . لا يجري تعديل في CC .
أمثلة : على ثمان بتات .

10011100

قبل الإزاحة

01110000

بعد الإزاحة لجهة اليسار 2

00100111

بعد الإزاحة لجهة اليمين 2

4.14 . تعليقات الإزاحة

يوجد أربع عمليات إزاحة جبرية ، أربع تعليقات إزاحة منطقية ، وتعليمة إزاحة لعدد عشري . سنرى هذه الأخيرة عند دراسة الحساب العشري .
الإزاحة الجبرية :

SLA	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8B	SHIFT LEFT SINGLE إزاحة بسيطة إلى اليسار
SLDA	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8F	SHIFT LEFT DOUBLE إزاحة مزدوجة إلى اليمين
SRA	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8A	SHIFT RIGHT SINGLE إزاحة بسيطة إلى اليمين
SRDA	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8E	SHIFT RIGHT DOUBLE إزاحة مزدوجة إلى اليمين

الإزاحة المنطقية

SLL	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=89	SHIFT LEFT SINGLE LOGICAL إزاحة بسيطة منطقية إلى اليسار
SLDL	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8D	SHIFT LEFT DOUBLE LOGICAL إزاحة منطقية مزدوجة إلى اليسار

SRL	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=88	SHIFT RIGHT SINGLE LOGICAL
				إزاحة بسيطة منطقية إلى اليمين
SRDL	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8C	SHIFT RIGHT DOUBLE LOGICAL
				إزاحة مزدوجة منطقية إلى اليمين

قواعد مشتركة للإزاحات المنطقية والجبرية

- تتم عمليات الإزاحة على مضمون المرصف R_1 .
- بالنسبة لعمليات الإزاحة المزدوجة ، فإن R_1 يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً حسب الاتفاق العادي (فقرة 2.10).
- المتأثر الثاني $D_2(B_2)$ ليس عنواناً :
- 1- إذا كان B_2 هو المرصف 0 ، فإن البتات الست ذات الوزن الأضعف للنقطة تعطى عدد المواقع المطلوب لإزاحتها . $SLA\ 5,3$ أو $SLA\ 5,3(0)$ هما عمليتا إزاحة لجهة اليسار لثلاثة مواقع ثنائية .
- 2- إذا لم يكن B_2 هو المرصف 0 ، فإن المرصف المذكور يحتوي على عدد المواقع المطلوب لإزاحتها . ونحصل على الإزاحة بشكل غير مباشر . $SRDL\ 6,0(5)$ يزحل منطقياً المرصف المزدوج (المرصفان 6 و 7) لعدد المواقع المشار إليها في المرصف 5.
- وحدها عمليات الإزاحة الجبرية تقوم بتركيز كود الشرط CC حسب اتفاق الفقرة 2.14.

تمارين :

- تمرين 1.14 - ضع في صفر مرصفاً بواسطة الإزاحة .
- تمرين 2.14 - إضرب واقسم عدداً موجوداً في مرصف على قوة لـ 2 بواسطة الإزاحة . إفحص ، بالنسبة للقسم ، اتجاه التقريب .
- تمرين 3.14 - إفحص فيما إذا كان زوج من المرافص مزدوج / مفرد هو صفر .
- تمرين 4.14 - برمج إزاحة دائرية لمرصف بسيط .

15 . مسائل

1.15 . الفرز

يتعلق ذلك بترتيب جدول من الكلمات التي تحتوي على أعداد بفاصلة ثابتة بترتيب تصاعدي . ولقد قمنا باختيار الخوارزم الكلاسيكي الذي يُعرف بـ « طريقة الفقاعة » . تقوم الطريقة على فحص عناصر الجدول من اليسار إلى اليمين مع تبديل العناصر المتتالية الموجودة بشكل عشوائي . نضع إلى اليمين العنصر الأكبر كما نلاحظ من المثل التالي :

5	1	3	2
1	5	3	2
1	3	5	2
1	3	2	5


إذا كان N هو حجم الجدول ، نبدأ العملية باعتماد الجدول الثانوي بالحجم $N-1$ وهكذا دواليك ، طالما يوجد عملية تبديل واحدة على الأقل خلال التكرار السابق .

ولو افترضنا أنه خلال فحص الأعداد ، لم تمر أية عملية تبديل فمعنى ذلك إن الترتيب قد حصل .

البرنامج مؤلف من حلقتين BCL1 و BCL2 متداخلتين . الحلقة الداخلية BCL2 تفحص الجدول باستعمال مرصف مؤشر PTR : PTR هو عنوان العنصر . العناصر التي جرت مقارنتها هي إذا ((PTR)) و ((PTR)+4)) . يتم إنشاء الحلقة بواسطة BXLE . المرصف المزدوج INCRE/REFER . يحتوي على الزيادة 4 والحلقة $TAB+(N-1) * 4$.

عند إجراء تبديل نقوم بتركيز البايته INDIC في 1 . الحلقة BCL1 تُكرر BCL2 طالما إن $INDIC=1$.

(1) نذكر بأنه حسب الترميز المعتمد ، ((PTR)) يُقرأ « مضمون PTR » وهنا هو إذن عبارة عن عنوان . مضمون هذا العنوان ، أي العنصر المطلوب ، يُرمز إليه بـ ((PTR)) .



من الممكن أن نكتب الخوارزم على الشكل التالي :

(← هورمز التخصيص)

```

INCRE = 4
INDIC = 1
REFER = TAB+(N-1)*4
BCL1: TANT QUE INDIC ≠ 0 FAIRE
      INDIC = 0
      REFER = REFER - INCRE
BCL2: -----
      exploration
      FIN BCL2
FIN BCL1

```


SNAP هي عبارة عن ماكرو تعليمية نموذجية تسمح بالحصول على صورة سادس عشرية من الذاكرة . إستعمالها يتطلب فتح السجل (OPEN) ، إغلاق (CLOSE) ووصف السجل بواسطة الماكرو تعليمية .DCB PRINT NOGEN (سطر 2) تسمح بإلغاء توليد كود الماكرو تعليمات .

2.15 . إستشارة فرقانية للجدول

يقوم البرنامج على البحث عن وجود أو غياب معلومة من داخل أحد الجداول . البحث المتسلسل يبدو صعباً ويستهلك كثيراً من الوقت عندما يصبح حجم الجدول كبيراً . من الممكن أن نستعمل طريقة الفرقان عندما تكون العناصر منظمّة . والصيغة هي التالية :

لنفترض جدولاً TAB من N عنصر منظمّ نبحث فيه عن موقع المعلومة الموجودة في MOT . نقوم باستشارة العنصر الموجود في وسط TAB ونقارنه بـ MOT . البحث ينتهي عندما نجد التعادل . وإلا نُعيد الكرة ونتابع الاستشارة باختيار واحد من الجدولين الثانويين المشكّلين بواسطة القسمة السابقة حسب موقع العنصر الذي نبحث عنه بالنسبة للعنصر الوسط . بعد كل إستشارة تضيق الفسحة التي نبحث فيها إلى النصف .

سنفترض إن طول العنصر هو L وهذا الطول يعادل قوة (أس) P للعدد 2 ($L=2^p$) . هذا سيسمح بإجراء عمليات ضرب وقسمة بواسطة الإزاحة . سنستعمل مرادف مؤشرات لبلوغ العناصر PTRINIT سيحتوي على عنوان العنصر الأول من الجدول الثانوي ناقص PTRFIN.L سيحتوي على عنوان العنصر الأخير من الجدول الثانوي .



عدد العناصر هو إذاً : $\frac{PTRFIN - PTRINIT}{L}$

عنوان العنصر الوسط هو :

عنوان البداية + $\frac{1}{2} \times$ عدد العناصر $\times L$

$$\text{أي : } PTRINIT + L + \frac{1}{2} \left(\frac{PTRFIN - PTRINIT}{L} \right) \times L$$

عند القسمة على L يجب إهمال الباقي الذي قد يظهر .

البرنامج التالي جرى اختباره بعد إجراء نداء لبرنامجين ثانويين مكتوبين بلغة فورتران : LIRE و ECR . وجود نداءات بلغة فورتران من خلال برنامج رئيسي بلغة الموزول يتطلب كتابة التعليقات 59 و 60 غير الموجودة إذن إلا لأسباب توافقية بإشراف النظام المستعمل (FORTRAN G, OS-VS2) .

LOC	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE STATEMENT	ELEM < (NOT)	ELEM > (NOT)
0000E	0000			116	DS		
0000E	1823			117	PTINIT,PTRELEM		
0000E	47F0	000EA		118	TESTFIN		
00004	1823			120	DS		
0000E	47F0			121	PTFIN,PTRELEM		
0000E	592C	0012B		122	PTFIN,LONG		
00004	1823			124	TESTFIN		
0000E	1823			125	DS		
0000E	47F0	000F4		126	PTINIT,PTFIN		
0000E	47F0	000F4		127	PTINIT,PTFIN		
0000E	47F0	000F4		128	PTINIT,PTFIN		
00004	0703	C130	00130	129	NONTRCUV		
00004	0703	C130	00130	130	CALL		
00016	47F0	C11A	0011A	144	EPILIQUE		
00114	46B0	C06C	0006C	147	DS		
0011E	58D0	C01C	0001C	148	BCT		
00122	58EC	C00C	0000C	149	J		
00126	07FE			150	J		
00126	07FE			151	J		
00128	C000004		00004	153	* ZONE DE DONNES		
0012C				154	DS		
00130				155	LONG		
00134				156	DS		
0013C				157	RANG		
00144				158	TAB		
0014C				159	END		
00150				160	DICHO		
00154				161	EPILIQUE		

NR DE MOTS DE LA TABLE
LONGUEUR D'UN ELEMENT
F.1.2.4.8.16.32.64.128.256.512

16 . الحساب العشري

1.16 . عموميات

تقدّم التعليقات الحسابية العشرية وسائل لإجراء الحسابات على الأعداد العشرية « المتراسة packed » التي رأيناها في الفقرة 3.5.2. ج. ولاحقاً سندرس عملية تحويلها لمعطيات .

التعليقات الحسابية هي بنسق SS وتستعمل الطولين L_1 و L_2 للمتأثرين : يبقى طول المتأثرات محدوداً بـ 16 بايتة (31 رقماً عشرياً زائد الإشارة في التمثيل المتراص و 16 رقماً وإشارة في التمثيل الموسّع) لأنها تقسّم المنطقة L بالنسق SS . شكل هذه التعليمات هو التالي :

COP	L_1	L_2	B_1	D_1	B_2	D_2
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ونشير إلى أنّه جرت العادة بالنسبة للتعليقات SS بأن تكون القيم المؤوّلة في المناطق L هي بالطول المذكور في تعليمة مؤول ناقص 1 . هكذا ، فالتعليمة :

A P ALPHA (16), BETA (10)

سيتم تأويلها مع القيم الثنائية 1111 و 1001 بالنسبة للطول .

تضع التعليقات الحسابية النتيجة في المتأثر الأول الذي يتم إلغاؤه ويجب أن يكون هذا المتأثر بطول كافٍ لاستيعاب النتيجة دون حدوث overflow وقطع للعدد . يظهر overflow إذا لم يكن المتأثر الأول بالطول المناسب لاستيعاب النتيجة . عندما تكون $L_1 < L_2$ لا يحدث overflow إذا لم يكن هناك مُرحّل (carry) خارج الإمكانات المقدّمة من الطول L_1 . ويمكن تفنيق overflow بواسطة البتة SPM .

عند إجراء العمليات ، فإن الفاصلة لا تُمثّل والتراصف يتم لجهة اليمين ، كما يمكن حصر المتأثرات بواسطة عمليات إزاحة عشرية مناسبة .

تتحقق الدارات ، خلال التنفيذ ، من صلاحية الأرقام العشرية والإشارات .
والبقاء عنصر غير صالح يؤدي إلى انقطاع من نوع استثناء بالمعطيات .
التأثيرات 1 و 2 يمكن أن تندمج بشرط أن تكون بنفس المواقع (متراصفة) بالنسبة
للبيانات ذات الوزن الأضعف . من الممكن هكذا إضافة عدد إلى نفسه :
مثلاً :

ALPHA بعنوان

0	0	0	1	2	3	4	5	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

التعليمة :

S456 إلى S123456 AP ALPHA(5),ALPHA+3(2)

يتم تركيز كود الشوط CC حسب إشارة النتيجة .

2.16 . التعليقات

AP $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=FA ADD DECIMAL
(S_1) + (S_2) + (S_1)
يتم تركيز كود الشرط CC .

ZAP $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=FB ZERO AND ADD
(S_2) + (S_1)
تعادل العملية جمع عدد إلى صفر . ويتم تركيز CC .

SP $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=FB SUBTRACT DECIMAL
(S_1) - (S_2) + (S_1)
تركيز CC .

MP $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=FC MULTIPLY DECIMAL
(S_1) X (S_2) + (S_1)
يجب أن نحصل على : $L_2 \leq 8$ و $L_2 < L_1$ وإلا سيحدث إنقطاع
CC يبقى بدون تعديل .

DP $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=FD DIVIDE DECIMAL
(S_1) : (S_2) + (S_1)
يجري وضع النتيجة إلى اليسار في (S_1) . الباقي يُنقل إلى اليمين في (S_1)
وينتقل طول S_2 .
حجم نتيجة القسمة هو 8 بتات : $L_2 - L_1$ يجب أن نحصل على $L_2 \leq 8$
و $L_2 < L_1$ وإلا سيحدث إنقطاع (1) CC بدون تعديل .

(1) إنتباه : يتعلق ذلك بالطول L. بلغة الماول وليس بطول القيم .

CP $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=F9 COMPARE DECIMAL

تجري مقارنة المتأثرين ويتم تعديل مضمون CC . إذا كانت أطوال
'المتأثرات غير متعادلة' ، فإن المنطقة الأصغر يجري ملؤها بصفر بجهة
اليسار .

SRP $D_1(L_1, B_1), D_2(B_2), 1$ و SS COP=F0 SHIFT AND ROUND DECIMAL
(370)

يجب الإتيان إلى النسب لإخااص بهذه التعليمة . عند التأويل ، فإن D_1 تأخذ
الموقع الطبيعي المحفوظ لـ L_2 .

- S_1 هو عنوان المتأثر المطلوب إزاحته .

- L_1 هو الطول .

- $D_2(B_2)$ ليس عنواناً ؛ البتات الست ذات الوزن الأضعف والمعتبرة
كعدد صحيح بإشارة ، تدل على اتجاه وعدد الأرقام العشرية المطلوب
إزاحتها . وتجري إهمال البتات الأخرى . القيمة السالبة (مكمل إلى
2) هي إزاحة إلى اليمين والنتيجة السالبة هي إزاحة إلى اليسار .

- D_1 هو « عامل التدوير » يُستعمل للإزاحات إلى اليمين . تضاف قيمته
إلى الرقم المستخرج بالإزاحة إلى اليمين والمُرسل المحتمل يرتد إلى
اليسار .

- توضع النتيجة في (S_1) .

- لا تشترك الإشارة بعملية الإزاحة .

17 الحساب بفاصلة متحركة

لم يبد لنا أساسياً شرح هذه التعليقات بكثير من العناية كما جرى بالنسبة للتعليقات السابقة . فدراسة هذه المجموعة من التعليقات لن تحمل لنا سوى قليلاً من المعلومات الجديدة حول الأولوية الأساسية لتشغيل المكتات ، بينما نحن نهتم بالدرجة الأولى بهذه الأولوية . ولكن المستعمل الذي فهم جيداً كل ما هو سابق لن يزعج كثيراً من متابعة هذا الفصل . نفترض هنا بأن القارئ قد استوعب قراءة الفقرة 3.5.2 . ب حول الفاصلة المتحركة في تمثيل المعطيات . ولكي نتذكر بسهولة الكود الحرفي لهذه العمليات ، من الجيد أن نراجع الفقرة 2.10 المتعلقة بالترميز : الحرف النهائي «R» يختص بالتعليمة RR ، والأحرف E ، U ، D ، W و X هي نسق القصير المعايير (normalized) ، والقصير غير المعايير والطويل المعايير والطويل غير المعايير والموسّع .

1.17 . عموميات

هذه التعليقات تعمل مع المرافف المتحركة المرقمة 0 ، 2 ، 4 و 6 بطول 64 بتة . الأعداد بفاصلة متحركة القصيرة توضع في الـ 32 بتة ذات الوزن الأكبر من المرافف خلال العمليات . في هذه الحالة فإن الأوزان الضعيفة يجري إهمالها . الأعداد الطويلة بالفاصلة المتحركة تشغل كامل المرافف والأعداد الموسّعة بفاصلة متحركة تشغل مرصفين متتاليين . يجري تركيز موقع كود الشرط كالعادة :

جدول 1.17

CC	بالنسبة للتعليقات الجبرية	بالنسبة للمقارنات
0	نتيجة صفر	متأثر 1 = متأثر 2
1	نتيجة سلبية	متأثر 1 > متأثر 2
2	نتيجة إيجابية	متأثر 1 < متأثر 2
3		

2.17 التعليمات

يوجد نفس الخصائص التي رأيناها لدى معالجة الأعداد بفاصلة ثابتة . في حالة الشك بالإمكان مراجعتها

LER	R_1, R_2	RR	COP=38	LOAD	متأثرات قصيرة
LE	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=78	LOAD	متأثرات قصيرة
LDR	R_1, R_2	RR	COP=28	LOAD	متأثرات طويلة
LD	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=68	LOAD	متأثرات طويلة

CC دون تعديل

LTER	R_1, R_2	RR	COP=32	LOAD AND TEST	متأثرات قصيرة
LTDR	R_1, R_2	RR	COP=22	LOAD AND TEST	متأثرات طويلة
LCER	R_1, R_2	RR	COP=33	LOAD COMPLEMENT	متأثرات قصيرة
LCDR	R_1, R_2	RR	COP=23	LOAD COMPLEMENT	متأثرات طويلة
LNER	R_1, R_2	RR	COP=31	LOAD NEGATIVE	متأثرات قصيرة
LNDR	R_1, R_2	RR	COP=21	LOAD NEGATIVE	متأثرات طويلة
LPER	R_1, R_2	RR	COP=30	LOAD POSITIVE	متأثرات قصيرة
LPDR	R_1, R_2	RR	COP=20	LOAD POSITIVE	متأثرات طويلة

تركيز أو تعديل CC

LRER	R_1, R_2 (370)	RR	COP=35	LOAD ROUNDED	المؤثر 2 الطويل
LRDR	R_1, R_2 (370)	RR	COP=25	LOAD ROUNDED	يجري تدويره ووضع في المؤثر الأول القصير
					المؤثر الموسع
					يجري تدويره ووضع في المؤثر الأول الطويل

دون تعديل

STE	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=70	STORE	متأثرات قصيرة
STD	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=60	STORE	متأثرات طويلة

CC دون تعديل

CER	R_1, R_2	RR	COP=39	COMPARE	متأثرات قصيرة
CE	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=79	COMPARE	متأثرات قصيرة
CDR	R_1, R_2	RR	COP=29	COMPARE	متأثرات طويلة
CD	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=69	COMPARE	متأثرات طويلة

تركيز أو تعديل CC

AER	R_1, R_2	RR	COP=3A	ADD NORMALIZED	متأثرات قصيرة
AE	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7A	ADD NORMALIZED	متأثرات قصيرة
ADR	R_1, R_2	RR	COP=2A	ADD NORMALIZED	متأثرات طويلة
AD	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6A	ADD NORMALIZED	متأثرات طويلة
AXR	R_1, R_2 (370)	RR	COP=36	ADD NORMALIZED	متأثرات موسعة

تركيز أو تعديل CC

AUR R_1, R_2	RR	COP=3E	ADD UNNORMALIZED (op)	متأثرات قصيرة
AU $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7E	ADD UNNORMALIZED (o)	متأثرات قصيرة
AWR R_1, R_2	RR	COP=2E	ADD UNNORMALIZED (of	متأثرات طويلة
AW $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6E	ADD UNNORMALIZED (op	متأثرات طويلة

تركيز أو تعديل CC

SER R_1, R_2	RR	COP=3B	SUBTRACT NORMALIZED	متأثرات قصيرة
SE $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7B	SUBTRACT NORMALIZED	متأثرات قصيرة
SDR R_1, R_2	RR	COP=2B	SUBTRACT NORMALIZED	متأثرات طويلة
SD $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6B	SUBTRACT NORMALIZED	متأثرات طويلة
SXR R_1, R_2 (370)	RR	COP=37	SUBTRACT NORMALIZED	متأثرات موسعة

تركيز أو تعديل CC

SUR R_1, R_2	RR	COP=3F	SUBTRACT UNNORMALIZED	متأثرات قصيرة
SU $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7F	SUBTRACT UNNORMALIZED	متأثرات قصيرة
SWR R_1, R_2	RR	COP=2F	SUBTRACT UNNORMALIZED	متأثرات طويلة
SW $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6F	SUBTRACT UNNORMALIZED	متأثرات طويلة

تركيز أو تعديل CC

MER R_1, R_2	RR	COP=3C	MULTIPLY	متأثرات قصيرة ونتيجة موسعة
ME $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7C	MULTIPLY	متأثرات قصيرة ونتيجة موسعة
MDR R_1, R_2	RR	COP=2C	MULTIPLY	متأثرات طويلة
MD $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6C	MULTIPLY	متأثرات طويلة
MXDR R_1, R_2 (370)	RR	COP=27	MULTIPLY	متأثرات طويلة ونتيجة موسعة
MXD $R_1, D_2(X_2, B_2)$ (370)	RX	COP=67	MULTIPLY	متأثرات طويلة ونتيجة موسعة
MXR R_1, R_2 (370)	RR	COP=26	MULTIPLY	متأثرات موسعة

دون تعديل

DER R_1, R_2	RR	COP=3D	DIVIDE	متأثرات قصيرة
DE $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7D	DIVIDE	متأثرات قصيرة
DDR R_1, R_2	RR	COP=2D	DIVIDE	متأثرات طويلة
DD $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6D	DIVIDE	متأثرات طويلة

لا تتغير CC


HER R_1, R_2	RR	COP=34	HALVE	متأثرات قصيرة
HDR R_1, R_2	RR	COP=24	HALVE	متأثرات طويلة

يقسم المتأثر الثاني على 2 وتوضع نتيجة القسمة للمعايرة في المتأثر الأول .

18 . تعليمات التحويل والتمثيل

1.18 . عموميات

لقد رأينا أن النظام 370 كان يتمتع بثلاث طبقات من الدارات الحاسوبية العاملة بثلاث طرق مختلفة لتمثيل المعطيات الرقمية . ولكن ، المعطيات الداخلة إلى الذاكرة تكون عادةً مكدّمة بتمثيل أبجدي . من هنا ، فإن كل عملية حسابية على معطى رقمي داخل إلى المكنة ، من خلال ناقل بطاقات مثلاً ، يمكن أن تتطلب عدة عمليات تحويل للتمثيل قبل معالجته بالحساب العشري ، الثنائي أو بفاصلة متحركة . المخطط 1.18 يعرض مختلف الأشكال الداخلية وعمليات النقل الممكنة التي تتم بواسطة هذه التعليمات . الخطوط المنقطة تمثل التحويلات التي تجريها برامج متخصصة .



مخطط 1.18

2.18 . تعليمات التحويل


PACK $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=F2 PACK
(S_2) \rightarrow (S_1)

عشري مكثف عشري موسع
(متراس)

هذه التعليمة تحول منطقة S_2 ، يفترض إنها عشرية موسعة ، إلى عشرية متراسة . التحويل يتم من اليمين إلى اليسار بدون تحقق من صلاحية الأكواد .

إذا كانت المنطقة S_1 أكبر من الضروري ، فهي تُكْمَل بأصفار (00) لجهة اليسار .

إذا كانت S_1 قصيرة جداً يحدث قطع لجهة اليسار .
 S_2 و S_1 يمكن أن تتراكبا .




UNPK $D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$ SS COP=F3 UNPACK
(S_2) \rightarrow (S_1)

عشري موسع عشري مكثف

التعليمة تحول منطقة S_2 ، يفترض إنها عشرية متراسة ، في S_1 عشري موسع

التحويل يتم من اليمين إلى اليسار ، بدون تحقق من صلاحية الأكواد .
إذا كانت المنطقة S_1 أصغر ، يحدث قطع أو بتر لجهة اليسار .

إذا كانت طويلة تُستكمل بأصفار (F0) لجهة اليسار .
 S_2 و S_1 يمكن أن تتراكبا .



CVB $R_1, D_2(X_2, B_2)$

RX COP=4F CONVERT TO BINARY
(S_2) \rightarrow R_1

ثنائي عشري متراس

محصورة في كلمة مزدوجة

صلاحية الإشارة والبيانات الرقمية في S2 يتم التحقق منها . كل خطأ يؤدي إلى انقطاع .
يفترض بأن تكون S2 عبارة عن عنوان لكلمة مزدوجة بطول 8 بايتات .
يُجَدُّ التحويل بالأعداد القصوى والصغرى التي من الممكن تمثيلها في 32 بتة ، أي :

-2 147 483 648 و +2 147 483 647.

CVD R₁,D₂(X₂,B₂) RX COP=4E CONVERT TO DECIMAL
R₁ + (S₂)

عشري متراس ثنائي
موجود في كلمة مزدوجة

يتألف العدد العشري الحاصل من 15 رقماً إضافة إلى الإشارة : «C»
للجمع (+) وللناقص (-) . يبقى كود الشرط بدون تغيير .

3.18 . التنقيح والطباعة

إن مضمون كلمة آلية ثنائية ، لمعطى عشري أو بفاصلة متحركة يجب ، قبل طباعته أن يخضع لتحويل معين . يجب أن يتم تحويل قيمته الثنائية إلى أكواد من السيات القابلة للطباعة . قد يكون من الضروري إدخال فاصلة ، نقطة عشرية ، إشارة أو سيات تعبئة (حالة طباعة الشيكات) .

يوجد تعليمتان ED و EDMK تحقّقان هذا العمل بتحويل منطقة أولية (عشري متراس) إلى منطقة تنقيح وطباعة .
مثلاً :

منطقة أولية

0	0	1	2	3	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

منطقة تنقيح

5	C	5	C	5	C	6	0	F	1	F	2	F	3	4	B	F	4	F	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* * * - 1 2 3 . 4 5
سيات تعبئة إدخال فاصلة عشرية

لكي يتم هذا ، فإن المبرمج يضع في حيز الطباعة قناعاً مؤلفاً من :

- سمة تعبئة .

- أكواد تدل على : مواقع الأرقام ، المكان الذي من خلاله يتم تحويل الأصفار «0» بدون ذات معنى ، السيات المطلوب إدخالها في نهاية حقل الطباعة .

هذه التعليمات تعمل بعلاقة مع مؤشر ثنائي يُدعى « مؤشر معني » . يُوضع هذا المؤشر في «1» عندما نلتقي برقم ذي معنى في المنطقة الأولية أو عندما نلتقي مكان الأصفار التي من الواجب تحويلها .

تعرّف هنا على العمل الجاري بواسطة « صور » الطباعة بلغة كويول . لن يتم شرح هذه التعليقات هنا وننصح بمراجعة وثائق IBM370.

ED D₁(L,B₁),D₂(B₂) SS COP=DE EDIT

S₁ : منطقة الطباعة ، بطول L ويحتوي على القناع .
S₂ : عنوان المنطقة الأولى (المنبسط هو منطقة عشرية متراسة) . يتم تعديل CC حسب إشارة آخر حقل .

EDMK D₁(L,B₁),D₂(B₂) SS. COP=DF EDIT AND MARK

تستعمل S₁ و S₂ بنفس المعنى . عنوان الرقم الأول في المعنى يُعزّن في المرفص 1 .
يتم تعديل مضمون CC حسب إشارة آخر حقل .

4.18 . الترجمة

TR D₁(L,B₁),D₂(B₂) SS COP=DC TRANSLATE


ترجمة سلسلة (S₁) بطول L حسب جدول موجود في S₂ بطول أقصى يبلغ 256 بايتة .

قبل العملية ، فإن البايته (ما $0 < x < 256$) S₁+x تحتوي على الرقم p (0 ≤ p < 256) الذي يستخدم كنقطة إدخال إلى الجدول .
بعد العملية : (S₁+x) ← (S₂+p) ؛ يبقى CC بدون تعديل .



S₁ : منطقة البحث بطول L .
S₂ : عنوان جدول الترجمة .
التعليمة تستعمل المرفصين 1 و 2 .
تؤخذ البايته الأولى من المنطقة S₁ بعين الاعتبار . كما في TR ، فإن قيمته النهائية تُشكّل نقطة دخول في S₂ .

إذا كانت البايته المناسبة S_2 مختلفة من صفر فإن قيمتها تُخزّن في المرصف 2 وعنوان المنطقة التي تسمح بإيجاد التناسب يُخزّن في المرصف 1 .
 وإلا فإن العملية تتابع مع البايته التالية من S_1 . يتم تركيز CC :
 $CC = 0$ إذا كانت المنطقة S_1 قد جرى إستكشافها كلياً وجميع البايتات التي جرى إستبارها من S_2 كانت صفراً .
 $CC = 1$ إذا جرى إستكشاف S_1 بشكل جزئي ولم تكن البايته الأخيرة المختارة صفراً .
 $CC = 2$ إذا جرى إستكشاف المنطقة كلياً وكانت البايته الأخيرة المختارة مختلفة من صفر .



$CC = 1$
 في هذا المثل ، لنستطيع متابعة إستكشاف المنطقة ، يجب إعتداد تعديل
 لعنوان الانطلاق والطول المستكشف .
 $R_{1(0-7)}$ و $R_{2(0-7)}$ يقيان دون تعديل .
 S_1 لا يتم تعديلها .

تمارين :

تمرين 1.18 - إعادة تنظيم منطقة من الذاكرة .

لنفترض منطقة ARTICLE من 10 بايتات . نرغب بنقل البايتات 5 ، 6 ، 7 ، 1 ، 2 إلى المنطقة CLE

ARTICLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CLE	F	G	H	B	C					

اكتب التعليمات التي تسمح بإجراء هذا العمل . في نفس الفكرة نرغب بعكس سلسلة من السيات . هذا النظام يستعمل لإعادة تنظيم مفاتيح الفرز .

تمرين 2.18 - لنفترض منطقة مؤلفة من 8 بايتات بقيم ثنائية موجودة بين 0 و 15 . نرغب باستبدالها بالكود EBCDIC المناسب للقيم السادس عشرية : سيجري إستبدال 0 بواسطة '0' C ، و 10 بواسطة 'A' C . . . اكتب التعليمات المناسبة .

هذه الأوامر يمكن أن تستعمل ، بعد عملية تحويل بسيطة ، لطباعة مضمون سادس عشري لكلمة من الذاكرة ، للتخضير للطباعة بواسطة DUMP (دلق) .

19 الانقطاع والادخال والاخراج

(Interruptions and I/O)

1.1.19 . الانقطاعات

لن يكون موضوعنا تفصيل نظام إدارة الانقطاعات هنا ، ولكن فقط إعطاء القارئ إشارات بالنسبة لطبيعة هذه المسألة . لتفصيلات أكثر ننصح بمراجعة وثائق المنشئ Principles of operation .

1.1.19 . صيغة الانقطاعات

الانقطاع هو عبارة عن إشارة كهربائية ، مُرسلة من أحد أعضاء النظام ومعروفة من قِبل الوحدة المركزية . ينتج الانقطاع عن حادثة تتطلب عادةً معالجة مباشرة . لبعض الحوادث صفة خاصة مستعجلة تتطلب تعليق دوران تنفيذ أحد البرامج الجارية كي يتم معالجة الإشارة المُرسلة . في النظام IBM 370 ، الحوادث القادرة على تفريع ووقف تنفيذ البرنامج قد جرى تصنيفها حسب أولوية متناقصة :

- نداء للمشرف (call supervisor) ،

- برنامج ،

- عطل في المكنة ،

- إشارة خارجية ،

- عملية إدخال - إخراج (I/O) ،

- إشارة مؤثر (operator signal) .

يرتبط بكل فئة درجة إستعجال معينة . نتكلم هنا عن ستة مستويات من الانقطاعات ونظام معالجة الحوادث يجري حسب الأولوية المعتمدة .

2.1.19 . أولية الإنقطاع

نذكر بأن المفهوم الذي يدور حوله البرنامج مؤلف من كلمة حالة البرنامج PSW ومن مضمون المرافص العامة والمتحركة المرتبطة به . نشير أيضاً إلى أنه في كل لحظة ، PSW تحتوي على القيمة الحالية لعداد البرنامج . يؤدي تعليق دوران البرنامج أوتوماتيكياً

إلى تخزين مضمون هذه المراسف كي نستطيع معاودة تنفيذ هذا البرنامج المقطوع عند الحاجة . هكذا فالانقطاع يؤدي إلى إطلاق العملية التالية :

1- بشكل أوتوماتيكي (أي بواسطة العتاد (hardware)) ، فإن وصول إشارة الانقطاع تؤدي إلى نسخ PSW الخاصة بالبرنامج الجاري في منطقة محدة من الذاكرة ، تُميز فئة الانقطاع . تدعى هذه الكلمة PSW « الكلمة القديمة » .

2- بشكل أوتوماتيكي ، يأخذ العتاد على عاتقه الكلمة الجديدة PSW الموجودة على عنوان من الذاكرة حسب فئة الانقطاع . منذ هذه اللحظة ، يمكن تنفيذ برنامج جديد : وتبدأ معالجة الانقطاع .

3- بعد الانتهاء من معالجة الانقطاع ، يمكن معاودة العمل بالبرنامج المقطوع وذلك بواسطة إعادة ترميم الكلمة PSW وإعادة تخزين المراسف بالمعلومات التي كان يحتويها قبل قطع البرنامج .

نضيف أن معالجة الانقطاع يمكن أن تُقطع بدورها بواسطة حادثة أكبر أولوية . مجموعة البرامج التي تعالج الانقطاعات تعتبر جزءاً من نظام التشغيل وتدعى نظام إدارة الانقطاعات .

3.1.19 . قناع الانقطاعات

هذه الأولوية الأساسية يمكن ، ضمن بعض الشروط ، أن يتم « تقنيهما » بواسطة المبرمج . بواسطة تصفير الأتعة في الكلمة PSW يمكن للمبرمج أن يمنع أخذ الحوادث الطارئة بالحسبان . هكذا يمكن إهمال الفيض overflow الناتج عن الحساب وذلك بتركيز القناع المناسب بواسطة التعليمات SPM . الإنقطاع المبرمج المُقنع لا يتم أبداً ، كما يوضع الانقطاع المُقنع الناتج عن النظام في الانتظار حتى يجري رفع القناع أو القيد عنه . التعليمات SSM التي تسمح بتعديل قناع النظام هي تعليمات خاصة .

4.1.19 . الانقطاعات الناتجة عن البرنامج

سنعطي هنا أسباب الانقطاعات الناتجة عن البرنامج . وهي تولد عادة بسبب خطأ في البرمجة . ونجري الإشارة إليها بواسطة ظهور كود للعودة OCx يُدعى « completion code » أو كود الانتهاء .

لتفاصيل أكثر يجب على القارئ أن يراجع وثائق IBM الخاصة .

OPERATION EXCEPTION

code = 0C1

ينتج هذا الانقطاع عندما يكون هناك محاولة لتنفيذ تعليمات بكود عملية غير صالح .

PRIVILEGED-OPERATION EXCEPTION

code = 0C2

محاولة لتنفيذ تعليمة خاصّة بينما تكون المكنة في صيغة المسألة .

EXECUTE EXCEPTION

code = 0C3

التعليمة EX تعود إلى تعليمة أخرى EX .

PROTECTION EXCEPTION

code = 0C4

يتعلّق ذلك ببلوغ موقع عممي من الذاكرة .

ADRESSING EXCEPTION

code = 0C5

يتعلّق ذلك بمحاولة بلوغ موقع غير موجود في الذاكرة .

SPECIFICATION EXCEPTION

code = 0C6

هذا الانقطاع يغطّي أكثر الحالات ، لن نذكر سوى الأكثر شيوعاً . يتعلّق ذلك بمسألة الحدود : لا تحصر التعليمة بحدود نصف كلمة أو معطى غير مسطر كما تحتاج التعليمة التي تُرجع إليها .

DATA EXCEPTION

code = 0C7

يتعلّق ذلك بمشكلة ناتجة عن تعليمة CVB أو تعليمة عشرية .

FIXED-POINT-OVERFLOW EXCEPTION

code = 0C8

overflow في تمثيل بفاصلة ثابتة .

FIXED POINT DIVIDE EXCEPTION

code = 0C9

يتعلّق ذلك بالقسمة على صفر ، أو بنتيجة قسمة يزيد حجمها عن حجم المرصّف أو بتحويل إلى ثنائي (CVB) حيث النتيجة تزيد عن 31 بتة .

DECIMAL-OVERFLOW EXCEPTION

code = 0CA

نلتقي هذه التعليمة في عملية على أعداد عشرية ، عندما يتم فقدان البتات ذات الأوزان العليا لأن المنطقة النهائية هي أصغر من أن تحتوي على النتيجة .

DECIMAL-DIVIDE EXCEPTION

code = 0CB

يتعلّق ذلك بالقسمة على صفر في عملية بالنظام العشري .

EXPONENT-OVERFLOW EXCEPTION

code = 0CC

الأس الخاص بالنتيجة يزيد عن 127 والقسم العشري (mantisse) ليس صفراً .

EXPONENT-UNDERFLOW EXCEPTION

code = 0CD

الأس هو سلمي والقسم العشري ليس صفراً .

SIGNIFICANCE EXCEPTION

code = 0CE

في عملية جمع أو طرح على أعداد بفاصلة متحركة والقسم العشري هو صفر .

FLOATING POINT-DIVIDE EXCEPTION

code = 0CF

قسمة على صفر لأعداد بفاصلة متحركة .

5.1.19 . تعليقات مرتبطة بالانقطاعات

SPM R₁

RR COP=04

SET PROGRAM MASK

R₁(2-7) → CC,

أقنعة البرنامج



البتات من 2 إلى 7 من المرصيف العام R₁ تُخزَّن (البتات 2 و3) في CC وفي (البتان 4 و7) قناع البرنامج . نشير هنا إلى أن التعليمات BAL وBALR تشحن المرصيف R₁(2-7) بالكود CC وقناع البرنامج .

SVC

RR COP=0A

SUPERVISOR CALL

هذه التعليمة تؤدي إلى انقطاع بكود I . الكلمة القديمة PSW تُخزَّن في الذاكرة على العنوان 32 والكلمة الجديدة PSW تؤخذ على العنوان 96 .

MC

D₁(B₁),_{1,2}

SI COP=AF

MONITOR CALL

(370)

تطلق برنامج انقطاع عندما تكون بته خاصّة من القناع الموجّه في 1 .


STCK

D₂(B₂)

S COP=B205

STORE CLOCK

(370)




مة الحالية للساعة توضع في كلمة مزدوجة بعنوان S₂ . البتة 31 من ساعة تزداد كل 1,048566 ثانية . ويتم تركيز كود الشرط حسب حالة الساعة .

TS D₂(B₂) S COP=93

TEST AND SET

9	3		B ₂	D ₂
---	---	--	----------------	----------------




هذه العملية تفحص البتة 0 من البتة بعنوان S₂ وبعد ذلك تضع جميع البتات في 1. يتم تركيز CC. لا يمكن قطع هذه العملية. وتستعمل بشكل خاص للتحكم بتقاسم المصدر بين عمليتين (Processus) و (CROCUS) systemes des exploitation des ordinateurs, Dunod)

2.19. الإدخال - الإخراج

سنعرض هنا للعمليات المهمة لإجراء المدخل والمخرج. بإمكان القارئ، عند القيام باختباره، إجراء إدخال - إخراج باستعمال حلقات من فورتران، مثلاً، أو بفضل وجود ماكرو تعليمات موجودة على النظام الذي يعمل عليه. سنعود بعد قراءة العموميات إلى دراسة ماكرو تعليمات الإدخال - الإخراج.

1.2.19. تعريف وأولية الإدخال - الإخراج

عملية الإدخال - الإخراج هي عملية نقل المعطيات من الذاكرة إلى الأدوات المحيطة وبالعكس ويتم بأمر من الوحدة المركزية تحت مراقبة وتنفيذ القنال.



عند إطلاق العملية فإنها تدور دون تدخل الوحدة المركزية. يظهر القنال وكأنه مُعالج مُستقل ومُخصَّص لتبادل المعطيات بين الذاكرة والجهاز المحيطي. وبشكل عام،

يوضع البرنامج الذي طلب الإدخال / الإخراج في الانتظار حتى إنتهاء عملية الإدخال / الإخراج . وهذا يعني أن تنفيذه معلق خلال مدة الإدخال / الإخراج . وهو يفقد مصادر الوحدة المركزية التي يمكن أن تُخصَّص إلى برامج أخرى مُنتظرة التنفيذ . بعد إنتهاء عملية الإدخال - الإخراج - وهذا ما يتم إعلام النظام به بواسطة الإنقطاع - سيكون بإمكان البرنامج المقطوع أن يُعاود العمل ، وسيوضع في سجل البرامج التي تنتظر مصادر الوحدة المركزية . هنا يدخل موضوع المزامنة المفروض من الإدخال - الإخراج . يتم تأمين هذا التنظيم والإدارة بواسطة برامج (رُجل) خاصة من نظام التشغيل وهذا هو السبب الذي لأجله لا يستطيع المبرمج أن يُوجِّه بالكامل عمليات الإدخال - الإخراج الخاصة به . فهو يعطي فقط الإشارات اللازمة لنظام التشغيل ليؤمن حسن تشغيل ودوران برنامجه .

2.2.19 . المعلومات الضرورية لعملية إدخال - إخراج
فلنفكر من خلال مثل من فورتران . لنفترض عملية كتابة على الطابعة I و J هي متحولات صحيحة .

```
WRITE(6,1000) I,J
1000  FORMAT(1X,'I= ',I5,'J= ',I5)
```

إذا كانت قيمة I و J هي على التوالي -4532 و 3 ، نحصل إذاً على :

```
I=-4532 J=      3
```

حيث Δ ترمز إلى الفسحة (البياض) الفارغة .

هذه التعليمة في الإدخال - الإخراج المستوحاة من لغة متطورة تغطي مرحلتين مختلفتين .


- لتحويل المتحولات الصحيحة I و J (ثنائي بفاصلة ثابتة) إلى سمات قابلة للطباعة .

تؤمن عملية الإدخال - الإخراج ، أي تبادل المعطيات .
المخطط اللاحق يُوجز العمليات .

النسق FORMAT يُمثِّل إذاً القناع الذي تكلمنا عنه عند دراسة تعليقات الطابعة . المرحلة 1 تتم تحت تحكم البرنامج ، المرحلة 2 تقع على عاتق القنال .

نلاحظ إذاً أنه من الضروري معرفة :

- نوع الأداة المحيطة (رقم الوحدة المنطقية ، بلغة فورتران) ،
- العنوان ZS للمنطقة المطلوب طباعتها .



- طول ZS بالبايتات ،

- نوع الأمر (READ أو WRITE) .


هذه المعلومات إضافة إلى معلومات أخرى ، لأن عمليات الإدخال - الإخراج هي في الواقع أكثر تعقيداً ، يتم وضعها في كلمة مزدوجة للتحكم بالقناة تُدعى CCW (Channel command word : كلمة أمر للقناة) .

يلعب القنال دور الحاسب لأنه قابل للبرمجة . ستُدعى « برنامج قنال » أو « برنامج وحدة تبادل » ، مجموعة الكلمات CCW المكوّنة من أوامر متتالية تتحكم بالمحيط .

الأدوات المحيطية هي عبارة عن مصادر قابلة للتقاسم والتوزيع بين عدة مستعملين . يصبح إذاً من الضروري معالجة النزاعات التي قد تولد من جراء طلبات متزامنة لنفس المصدر . لهذا السبب فإن مسؤولية إطلاق برنامج القنال تقع على عاتق نظام التشغيل الذي سيتحقق من توفر القنال والوحدة المحيطية . وبشكل آخر ، بإمكانه أن يأخذ بعض القرارات في حالة حدوث تنفيذ خاطئ لعملية الإدخال - الإخراج . الكلمة - المزدوجة ذات العنوان 40 ، بالنظام السادس عشري ، والتي تُدعى CSW (Channel status word) ، تعطي بعض المعلومات حول دوران ومحاولة إطلاق الإدخال - الإخراج . المخطط الوارد على الصفحة التالية يقوم ببعض عمليات الربط بين مختلف العناصر الضرورية للإدخال - الإخراج .

3.2.19 . إدخال - إخراج في المستوى المنطقي

إنّ تنفيذ عملية إدخال - إخراج بالمستوى الفيزيائي هو أمر معقد . كتابة CCW تتطلب معرفة واضحة بالمحيطات التي تعمل عليها . ونعرف أنه في أغلب الوقت تكون



عمليات الإدخال - الإخراج على المحيطات البطيئة مؤجلة . عندما يقوم المستعمل بتعريف سجل طباعة (حالة (6,...) WRITE بلغة فورتران) ، فإن هذا السجل هو أولاً مكتوب على قرص مغناطيسي وبعد ذلك ، بواسطة برنامج خاص ، يُؤخذ لإجراء طباعة نهائية . وفي المجموع فإن رقم الوحدة المنطقي ، يُناسب أولاً فيزيائياً سجل قرص مغناطيسي وبعد ذلك سجل الطباعة . هذه العملية ، التي تحاول تبسيط إدارة المصادر المركزية والمحيطية ، تؤدي إلى زيادة الصعوبة في تنفيذ عملية الإدخال - الإخراج الفيزيائية . من جهة أخرى ، فإن تنظيم عملية إدخال - إخراج يؤدي إلى درء (Bufferization) لمناطق إدخال - إخراج . نعرف أيضاً أنه يوجد عدة تنظيمات نموذجية للسجلات وعدة طرق للبلوغ . هذه الشروط تفرض على المستعمل بأن يأمن بالكامل لنظام إدارة عمليات الإدخال - الإخراج . للقيام بذلك يجب عليه وصف المتغيرات الوسيطة المفيدة بواسطة توجيه من نوع (DATA CONTROL BLOCK) DCB . وهو سيوكل عملية الإدخال - الإخراج الخاصة به للنظام بواسطة ماكرو تعليمية خاصة (PUT GET ...) . حسب نوع تنظيم السجل الخاص به . هذه الأخيرة هي موضحة في الوثائق OS/VS2 MVS (DATA Management Macro Instructions) . يقوم النظام بتوليد الكلمات CCW لنفسه ونداء المشرف الضروري . العملية الأولى للإدخال - الإخراج ستكون مسبوقة بفتح للسجل (ماكرو OPEN) والأخيرة ستكون متبوعة بإغلاق للسجل (ماكرو CLOSE) (يسمح بتفريغ الدارء (Buffer) الأخير . المثال التالي يوضح ، بإشراف النظام OS ، عملية قراءة بطاقة مثقوبة وكتابة على الطباعة .

	OPEN	(CARTE,(INPUT))
	OPEN	(IMP,(OUTPUT))
	----	----
	GET	CARTE,ZENTREE
	----	----
	PUT	IMP,ZSORTIE
	----	----
	CLOSE	CARTE
	CLOSE	IMP
	----	----
CARTE	DCB	DDNAME=ENTREE,DSORG=PS,LRECL=80,BLKSIZE=400,MACRF=(GM),
		RECFM=FB,EODAD=SUIITE
IMP	DCB	DDNAME=SORTIE,DSORG=PS,LRECL=133,BLKSIZE=665,MACRF=(PM),
		RECFM=FBA
ZENTREE	DS	CL'80'
ZSORTIE	OC	133C'
	----	----

20 . الأوامر المتعلقة بالعنونة

وتركيبة البرنامج

سنقوم بجمع الأوامر (التوجيهات) المستعملة عند بداية ونهاية البرنامج ، التي تسمح بإعداد عداد المواقع ، وتعريف المرافص القاعدية أو تغيير وتقطيع البرامج .

1.20 . تعريف وشحن مرافص القاعدة

لقد عرفنا العنونة القاعدية (فقرة 2.3) وعرضنا مثلاً على تأويل تعليمة من هذا النوع (فقرة 3.3.6) من الضروري العودة الآن بشكل أكثر تنظيماً لهذه المسألة :

إهتمامات المبرمج الأولى هي :

- 1- تحديد واحد أو عدة عناوين قاعدية .
- 2- حجز واحد أو عدة مرافص سيتم استعمالها كمرافص قاعدية .
- 3- شحن هذه المرافص بالعناوين المناسبة .

النقطتان الأوليان تتعلقان بمرحلة التأويل ، والنقطة الثالثة تتعلق بمرحلة التنفيذ ولا يمكن أن نحل بشكل نهائي عند التأويل لأن العنوان الفعلي لحزن البرنامج في الذاكرة لن يكون معروفاً إلا في لحظة الشحن .

أ - USING

هو الأمر الذي يسمح للمؤول بتحديد مرافص القاعدة وحساب الإزاحة المطلوبة لعنوان محدد رمزياً (قاعدة ضمنية ، فقرة 2.9) . وشكله هو التالي :

USING Ad. base; numero des registres de base

رقم مرصف القاعدة وعنوان قاعدة USING

«Ad. Base» هو تعبير مطلق أو قابل للنقل يعتبره المؤول عنواناً قاعدياً . هذا الأمر لا يُولد أية تعليمة ولذلك فهو لا يزيد من قيمة عداد المراقع . وهو يختفي من البرنامج المؤول .

مثلاً :


- (1) USING ADBASE,12
- (2) USING ADBASE,12,11,10
- (3) USING *,15

الإزاحة هي كمية مكوّنة من 12 بّنة لا تزيد عن 4095 . وبالتالي ، فإن مدى المصرف القاعدّة 12 سيمتد من ADBASE إلى ADBASE + 4095 . عندما يزيد البرنامج عن 4096 بايّنة يجب إستعمال الشكل (2) أو عدة أوامر USING لتحقيق العنوانّة . في الشكل (2) يفترض المؤل أنّ المصرف 12 يحتوي على القيمة ADBASE ، والمصرف 11 القيمة ADBASE+4096 والمصرف 10 القيمة ADBASE + 8192 . في الشكل (3) يفترض المؤل إن العنوان القاعدي هو القيمة الحالية لعداد المواقع .

قواعد الإستعمال


لنميّز « مدى » المصرف القاعدي من الحقل المغطى بواسطة تعليمة USING . مدى المصرف القاعدي لا يتعلّق سوى بالعنوان القاعدي المذكور في الأمر وليس بموقع USING . ويمتد من ADBASE إلى ADBASE+4095 . هذا يعني إن جميع الرموز التي تنتمي إلى المنطقة يمكن أن تعنّون بناء على انتهاء التعليقات التي ترجع إليها إلى « الحقل » .

الحقل USING يمتد من الأمر (التوجيه) USING حتى نهاية (END) الزجلة . الأمر الآخر USING يُحدّد نفس المصرف أو يضع الأمر DROP النهاية للحقل السابق . المثل التالي يوضح ذلك .



حالة استعمال عدة أوامر USING

عندما يتشابه مدى عدة مرافق ، فإن المؤول يحدد بشكل جلي العناوين الرمزية المشتركة لكلا المديين باختيار عنوان قاعدي ذلك الذي ينتج أصغر إزاحة . إذا كانت العناوين القاعدية متشابهة (BASE1 و BASE2 هي ذاتها) ، فهو يختار رقم المرصف الأكبر . إذا كانت العناوين مختلفة ولكن المرافق متشابهة فإن الأمر الثاني USING يقطع مدى الأول



ب - شحن مرافق القاعدة

يتوجه الأمر USING إلى مرحلة التأويل (assembling) . يجب على المبرمج أن يتوقع تعليمة تقوم ، عند التنفيذ ، بتخزين المرافق القاعدية بالعناوين الفعلية الضرورية . هذه العناوين لا يمكن أن تكون معروفة في لحظة التأويل (assembling) لأنها تتعلق بنقطة الشحن (فقرة 4.6) . المشكلة هي إذاً في كيفية معرفة طريقة استرجاع هذه العناوين . نستعمل لذلك تقنيتين : الطريقة الأولى تستعمل حالة خاصة في استعمال BALR : حيث R2 هو المرصف 0 (فقرة 4.12) . هكذا فمن الممكن كتابة :

```
BALR 12,0
USING *,12
```

يُحْزَن عنوان التعليمة BALR زائد 2 (طول التعليمة) في المرصف 12 وهذا العنوان (*) يُحدّد كقاعدة .

الطريقة الأخرى تقوم على إستعمال إتفاق عادي من النظام OS (فقرة 5.21) بموجبه يُحْزَن النظام في المرصف 15 عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج الذي ينتقل التحكم إليه . هذه هي طريقتنا المفضلة . سنختار كعنوان قاعدي عنوان بداية (نقطة الدخول) إلى البرنامج .

DEBUT CSECT

USING DEBUT,12
LR 12,15

وبالتالي ، وحدها التعليقات التي لا تستعمل عناوين رمزية يمكن أن تظهر قبل شحن المرصيف القاعدي .

ج - DROP

التوجيه أو الأمر DROP R₁, R₂, ... R_n يُشير إلى المؤول لكي لا يستعمل المراصيف R₁, R₂, ... R_n كمراصيف قاعدية .

2.20 . تقطيع البرامج

كل برنامج مهم يجب أن يكون مقطوعاً ، أي مقسماً إلى قطع (زجل module) مستقلة . هذا ما يؤمن لنا بعض الاهتمامات : تبسيط البرامج وتقيص طول المهام ، إعطاء البرنامج كاملاً تركيبة زجلية تسمح بتسهيل عملية تعديل البرنامج ، تسهيل عمل الفريق (العمل الجماعي) ... ونحصل على ذلك بتقسيم البرنامج إلى عدة أقسام - مصدر ، باستعمال الإمكانات التي تضعها البرامج الثانوية بتصرفنا (أنظر الفصل 21) ، وباستعمال أوامر (توجيهات) التقسيم .

قسم مهم من عمل المؤول يقوم على ربط الرموز الموجودة في الزجل (الأقسام) بعناوين محددة على شكل قاعدة ، مؤشر وإزاحة . ينتهي المؤول من العمل عندما يلتقي الأمر END الذي يشير إلى نهاية الزجلة . تتألف الزجلة المصدر من مجموعة من التعليقات المؤولة في مرة واحدة .

1.2.20 . رموز داخلية ، رموز خارجية

يمكن تصنيف الرموز التي يلتقيها المؤول في زجلة مصدريّة ، في عدة طبقات .

1 - الرموز المطلقة .

2 - الرموز المنقولة التي تظهر في منطقة الـوسم . وهي تسمح عادة ببلوغ تعليمة أو معطى ما . ولا يمكنها أن تظهر إلا مرة واحدة في منطقة الـوسم خوفاً من التعريف المزدوج . كما أنها داخلية ضمن زجلة المنبع ويقوم المؤول بربطها بعنوان على شكل قاعدة وإزاحة . ويقوم بتخزينها في جدول الرموز المنقولة (المترجمة) .

3 - الرموز التي تظهر في منطقة الـوسم ولكن من النوع « نقاط الدخول » . وتنتمي إلى زجلة المصدر ولكنها قد تكون قابلة للتسمية بواسطة أسماء من خارج هذه الزجلة . من الممكن تصنيفها في طبقتين : طبقة الرموز المستعملة . في تسمية التعليقات ، وطبقة تلك التي تستعمل لتسمية مناطق المعطيات . يقوم المؤول بتخزينها في جدول

الرموز الخارجية ESD (External Symbol Dictionary) حتى لو كانت داخلية في زجلة المصدر . رمز واحد على الأقل ينتمي إلى الفئة الأولى : الرمز الذي يشير إلى التعليمة الأولى للتنفيذ . إذا كان هذا الأمر غائباً فإن المؤول يختار كنقطة دخول عنوان التعليمة الأولى من البرنامج ويُخزّنه في ESD . يجب تعداد الرموز من النوع نقاط الدخول في الأمر ... ENTRY SYMB1, SYMB2, ... إذا لم تكن معتبرة كنقاط دخول إذا كانت مستعملة لتسمية القطعة (الزجلة) .

4 - الرموز التي تظهر في زجلة منطقة العوامل ولكن غير الموجودة في منطقة الرسم . هذه الرموز تنتمي إلى زجل مصدرية أخرى ولا يستطيع المؤول أن يربط عنواناً بها ؛ وهو يعهد بهذه المهمة إلى مُنقّح الأربطة (link editor) أو إلى الشاحن ، وذلك بتخزينها في ESD . تُعتبر هذه الرموز خارجية بالنسبة لزجلة المصدر . إنها عبارة عن نقاط دخول إلى زجل أخرى وإذا فهي تنتمي إلى إحدى الطبقتين المذكورتين في 3 . ويجب أن يكون مصرّحاً عنها وكأنها خارجية بواسطة الأمر EXTRN SYMB1... SYMB2... إلا إذا كانت عبارة عن أسماء برامج ثانوية مصرّحاً عنها في ثابتة بعنوان من النوع V .

2.2.20 . أوامر التقسيم

هذه الأوامر تشير إلى بداية أو نهاية قسم من زجلة المصدر .

[تعبير منقول (مترجم)] END

يشير إلى نهاية زجلة المصدر . العنوان المناسب للتعبير المنقول يُخزّن في ESD .
إنه بشكل عام عنوان أول تعليمة للتنفيذ .

```

CSECT
-----
ALPHA
-----
END      ALPHA

```

يُعرف ALPHA كنقطة دخول إلى البرنامج .

قسم التحكم (Control section) هو عبارة عن قطعة منقولة من البرنامج (قابلة للترجمة) . هذا يعني بأنه يجب أن نربطها بمرصف قاعدة واحداً على الأقل ، مما يجعل هذه الوحدة قابلة للنقل والترجمة بشكل مستقل عن باقي البرامج . وهي تبدأ بحدود كلمة مزدوجة . يمتد قسم التحكم من بداية القسم حتى إلتقاء قسم آخر .


[symbole] START [constante]

[ثابتة] START [رمز]

يقوم بإعداد قسم التحكم الأول بزجلة المصدر . الثابتة الاختيارية تسمح بإعطاء قيمة أولية إلى عداد المواقع . يُخزّن الرمز في ESD .

[Symbol] CSECT

يعرّف عن قسم التحكم أو يُؤشر إلى قسم داخلي . الإلتقاء الأول للرمز يشير إلى بداية القسم ، والإلتقاء التالي لنفس الرمز يُشير إلى مواصلة القسم . يعمل المؤول قسماً بعد قسم : مختلف قطع القسم تكون موجودة متّحدة في نفس الزجلة المستهدفة (object module) ، هكذا في المثل التالي ، يتمّ تأويل تواصل P1 قبل P2 . من هنا نحصل على قاعدة كيفية تطوّر CE .



تُخزّن الرموز PGM ، P1 و P2 في الجداول ESD . وهي تُمثّل نقاط الدخول . تشير إلى أن جميع أقسام التحكم يجب أن تُعرّف بواسطة رمز ما عدا واحداً . يمكن أن يُعرّف بواسطة اسم أبيض . يجب على كل قسم ، وهذا موجود في التعريف ، أن يتمتع بمصرف قاعدة . ويُعرّف المؤول العناوين الفيزيائية للقسم باستعمال هذا المرفص القاعدي الذي يجب أن يُشحن مع قيمة العنوان المناسب . يمكن لقسم التحكم أن يبدأ على الشكل التالي :

[symbol] CSECT (أو START للاولى)
BALR RBASE,0 (حيث RBASE هو المرفص القاعدي)
USING *,RBASE

سنعرض عليكم حلاً آخر لشحن المرفص القاعدي في الفصل 21 .

القسم الوهمي (dummy section) هو عبارة عن قسم مستعمل فقط لوصف المعطيات دون حجز لمواقع لها في الذاكرة ويسمح إذا بتعريف رموز دون ربطها بعناوين في لحظة كتابة القسم الوهمي . المثل التالي سيوضح ذلك :

لنفترض البرنامج التالي الذي يستعمل المنطقتين Z1 و Z2 المنفصلتين فيزيائياً مع
 أنهما بتركيبة متشابهة . ستقوم بتعريف التركيبة المشتركة في تركيبة وهمية تدعى ENREG
 وستطبقها على Z1 و Z2 عندما يصبح ذلك ضرورياً .

Z1	DS	CL80	حجز المناطق
Z2	DS	CL80	----
	USING	ENREG,4	تعريف العنونة بالنسبة للقسم الوهمي
	I	4,=A(Z1)	----
	----	----	تطبيق تركيبة القسم الوهمي على Z1
	I	4,=A(Z2)	----
	----	----	تطبيق تركيبة القسم الوهمي على Z2
ENREG	DSECT		
NUMERO	DS	CL4	
MONTANT	DS	CL10	
NOM	DS	CL20	
ADRESSE	DS	CL46	

[symbole] DSECT

يُعرف عن بداية أو تواصل القسم الوهمي . عنوان القسم يمكن أن تتم بفضل
 وجود الرمز الموجود قبل DSECT أو بفضل وجود أي رمز في الوصف . يوضع عدّاد
 الرموز دائماً في صفر عند بداية DSECT . يُخزّن الرمز في ESD . من هنا نلاحظ
 البساطة الناتجة عن هذا المفهوم . والبرمجة ستكون مُبسّطة ومن هنا ينتج إقتصاد في
 استعمال الرموز .

القسم المشترك يسمح لعدة زجل مصدر ، مؤولة بشكل منفصل ولكن متّحدة فيما
 بينها بواسطة منقح الأربطة ، أن تتقاسم نفس منطقة التنفيذ . سنستعمل هذه المنطقة :

- لإيصال المعطيات بين زجل المصدر (فورتران ومؤوّل مثلاً) ،
 - كمنطقة عمل مؤقتة لإحدى الزجل بشرط ألاّ تستعمل في نفس الوقت .
- عند المُعالجة بالمؤوّل سيتم حجز موقع لكل زجلة ، ولكن عند المُعالجة بواسطة
 مُنقح الأربطة فإن المناطق المشتركة ستُتحد ، وفقط ستُحفظ المنطقة ذات الحجم
 الأكبر .

[Symbol] COM [رمز]

تُعرف عن منطقة مشتركة . يسمح النظام OS بوسم المناطق ولكن النظام DOS
 لا يسمح بذلك (لا يوجد رموز) . من الضروري ، في كل زجلة مصدر ، أن يتم

إجراء عنونة بشكل شبيه بما جرى في DSECT . يوضع عداد المراكز في صفر عند بداية القسم .

3.2.20 . تنقيح الأربطة (link edition)

الفقرات السابقة تسمح لنا بفهم ويشكل أفضل عمل مُنقِّح الأربطة والشاحن (loader) .

مع الزجلة المستهدفة ، يقدم المؤول إلى مُنقِّح الأربطة جدولاً ESD لكل زجلة مصدر . نجد في الجدول ESD أسماء الرموز من الفئتين 3 و 4 (فقرة 2.2.20) . في كل رمز نجد كود العملية من نوع الأمر المرتبط بها . إذا كان الرمز من نوع نقطة الدخول ، فإن عنوانه هو في الزجلة المشار إليها . بالنسبة للزجلة المصدر المذكورة في الفقرة 4.2.20 ، فإن الجدول ESD يكون على الشكل التالي :

EXTERNAL SYMBOL DICTIONARY

SYMBOL	TYPE	ID	ADDR	LENGTH	LDID
ALPHA	PC	0001	000000	00001C	
P1	ER	0002			
DEBUT	SD	0003	000020	00000C	
SP	ER	0004			
	ER	0005			

يكون نوع الرمز على الشكل التالي :

كود	متناسب للأمر
PC	بدءون وسم START ou CSECT
SD	مع وسم START ou CSECT
DM	COM
XD	DXD ou DSECT خارجي (1)
LD	ENTRY
ER	EXTRN DC V(....) أو ثابتة بعنوان
WX	WXTRN (2)

في مقابل هذه المعلومات المرتبطة بكل زجلة ، فإن مُنقِّح الأربطة يقوم بالإجابة على الطلبات الخارجية ، أي يقوم بإجراء التناسب بين الأسماء الموجودة في مختلف ESD . وإذا لم يكن بإمكان المُنقِّح أن يحل مشكلة الطلبات الخارجية بسبب جدول الزجل ESD المطلوب ربطها ، فهو يقوم بعملية بحث منتظمة في المكتبات التي يقدر على بلوغها .

(1) CXD ، DXD ، DSECT الخارجية هي غير مشروحة في هذا الكتاب .
(2) WXTRN تقوم بملاء نفس النور الخاص بـ EXTRN . في ما يتعلق بالساح لنقح الأربطة بالبحث الأوتوماتيكي عن الرموز بداخل المكتبة ، فإن WXTRN تمنع هذا البحث .

4.2.20 . الشحن (loading)

يقوم الشحن على تخزين البرنامج في الذاكرة بدءاً من عنوان مُحدد . كما رأينا في الفقرة 2.3 ، العناوين المنقولة لا يجب أن تتعدّل خلال هذه العملية . والأمرا ليس كذلك بالنسبة لثوابت العنوان . يقوم الشاحن بخزن العناوين الفعلية للمتأثرات المطلوبة في الذاكرة .

يجب على المؤول أن يرسل إلى الشاحن مواقع المناطق المطلوب إعادة حسابها . يستعمل لهذا الهدف RLD (Relocation Dictionary) حيث تتواجد عناوين ثوابت العنوان . الجدول ESD في المثل أعلاه هو موجود في الفقرة 3.2.20 . نذكر بأن DC V (SYMB) يعادل :

EXTRN SYMB

DC A(SYMB)


يُحتفظ باستعمال ثوابت العنوان من النوع V للتعريف عن عنوان تفريع (إسم قسم ، إسم برنامج ثانوي ...) الرمز SYMB يُخزّن في ESD . ويقوم المؤول بتصغير الثابتة .

LOC	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	SYMT	SOURCE	STATEMENT
000000				1		START 0
			00000	2		USING *.12
				3		EXTRN ALPHA
000000	5830 C010	00010		4	DEBUT	L 3:=A(ALPHA)
000004	5850 C014	00014		5		DC 5:=A(BETA)
000008	FFFFFFFF			6	ZONE	L F*-1
000020				7	PI	CSECT
			00020	8		USING *.11
000020	5850 C018	00018		9	BETA	L 5:=V(SP)
000024	00000000			10	ADR	DC A(DEBUT)
000028	00000000			11		DC V(DEBUT)
				12		END
000010	00000000			13		=A(ALPHA)
000014	00000020			14		=A(BETA)
000018	00000000			15		=V(SP)

RELOCATION DICTIONARY

POS-ID	REL-ID	FLAG5	ADDRESS
0001	0002	0C	000010
0001	0003	0C	000014
0001	0005	1C	000018
0003	0001	0C	000024
0003	0004	1C	000028

ستفحص في المخطط التالي كيفية تطوّر القيمة المأخوذة من قبل ثابتة عنوان من التأويل إلى الشحن :



5.2.20 . الاتصال بين أقسام نفس الزجلة المصدر لنأخذ المثال التالي :

LOC	OBJECT	CQDE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATEMENT
000000					1 P1	CSECT	
					2 *		
			00000		3 *	USING	P1,12
					4 *		
C00000	0000	0000	00000		5	L	3,SYMB2
	***	ERROR	***				
000004	5840	C010		00010	6 *		
C00008	5844	0000		00000	7	L	4,=A(SYMB2)
					8 *		4,0(4)
					9 *		
C0000C	00000001				10 SYMB1	CC	F*1'
					11 *		
00001E					12 P2	CSECT	
					13 *		
			00018		14	USING	P2,11
					15 *		
000018	5830	C00C		0009C	16	L	3,SYMB1
					17 *		
00001C	FFFFFFFF				18 SYMB2	DC	F*~1'
					19 *		
000010	0000001C				20	END	
					21		=A(SYMB2)

ولنعرض المشاكل التي يفرضها الاتصال بين قسمين عند إجراء مرحلتين من التأويل والتنفيذ .

1 - عند التأويل فإن أي مشكلة خاصة لن تواجهنا . ينتمي القسمان إلى نفس زجلة المصدر ويمكن أن يقوم المؤول بإجراء شروط العنونة لتجميع الرموز الداخلية بشرط أن توافق القواعد العائدة إلى USING . هكذا ، فتأويل السطر الخامس لا يمكن أن يتم لأن هذه التعليمات لا تنتمي أبداً إلى حقل P2,11 USING . في القسم P1 ،

نستطيع بلوغ SYMB2 باستعمال ثابتة العنوان A(SYMB2) التي يقوم الشاحن بإعدادها بشكل مناسب . وفي المقابل ، فإن التعليمات SYMB1 16 ، L 3 يمكن أن تكون مؤولة .

2- عند التنفيذ ، تكون المشكلة مختلفة : التعليمات SYMB1 3 ، L هل ستسمح بالبلوغ إلى SYMB1 ؟

قد يسمح لنا التأويل المناسب للتعليمات بهذا الافتراض . هكذا فغالباً هذه التعليمات تسمح عند التنفيذ ، ببلوغ SYMB1 بشرط أن تكون القاعدة 12 المعنوية SYMB1 تحتوي على العنوان P1 المناسب . ولكن لا شيء مؤكداً ، في مثل معاكس ، يكفي أن يكون القسم P2 مُنفذاً قبل القسم P1 كي لا تكون القاعدة 12 مشحونة بشكل مناسب . إضافة لذلك ، فإن أي مراجعة من هذه الطبيعة تناقض تعريف قسم التحكم . وبالتالي فإننا سنراجع SYMB1 في P2 بفضل وجود ثابتة العنوان .

يظهر إذاً وبوضوح أن الأقسام يجب أن تُعتبر كوحدات مُستقلة في نفس الوقت الذي تكون فيه الزجل المصدرية منفصلة عند التأويل . الاتصال الرمزي بين الأقسام سيتم دائماً بواسطة ثوابت العنوان . هذه التقنية تسمح بتفادي العقبة المثارة أعلاه وتسمح بدون مشكلة بتوزيع الأقسام في مختلف زجل المصدر .
وبإيجاز ، فإن تفريع القسم سيتم بواسطة :

$$\begin{matrix} L & R,=V(P1) & (= A (P1)) \\ BR & R & \end{matrix} \quad \text{حيث } R \text{ هو مرصف عام}$$

R هو مرصف عام ، بشكل عام المرصف 15 حسب إتفاقات الربط المعروضة في الفقرة 4.21 .

بلوغ الرمز يتم بواسطة :

$$\begin{matrix} L & R,=A(SYMB) \\ L & R,O(R) \end{matrix}$$

6.2.20 . ختام حول التقسيم

يعطي التقسيم وسيلة لتجزئة زجلة المصدر إلى زجل مُستقلة . عند إجراء التقسيم فإن كل شيء يجري كما لو كانت الزجل المصدرية مترابطة .


نحرص على عدم بلوغ ، في نفس القسم ، رموز لا تنتمي إلى هذا القسم . وإذا كنا نرغب ببلوغ رموز خارجية فنستعمل الطريقة المعروضة في الفقرة 4.2.20 ، تاركين إلى الشاحن مهمة إجراء الوصلة بواسطة ثوابت العنوان .

يجب على كل قسم أن يحتوي على مرصف قاعدة ، ويجب شحن هذا المرصف ، في لحظة التنفيذ ، بالعنوان المناسب . ستجري دراسة هذه المسألة في الفصل التالي . بعد أخذ هذه الاحتياطات بعين الاعتبار ، فإن التقسيم يؤدي إلى تحميل كبير في تنظيم المعالجة بالمؤول . وهو يسمح ، عند الحاجة ، « بتفتيت » وبدون مشكلة البرنامج إلى زجل دون أي خوف على الترابط العام .

وبشكل عام فإن الأقسام هي برامج ثانوية . يجب إذن الاعتناء ، عند الدخول إلى قسم من هذا النوع ، بتخزين مرادف البرنامج المُنادي .

ويُعالج الفصل 21 هذه المشكلة . لا يجب الخلط بين القسم والبرنامج الثانوي اللذين يمثلان مفهومين مختلفين . من الممكن القول أن تقسيم البرنامج هو عبارة عن نقل قسم من العمل الجاري بواسطة المؤول إلى مُنقَح الأربطة والشاحن .

سنلاحظ في المخطط التالي اختفاء DSECT من الزجلة المؤولة والموقع الوحيد المشغول بواسطة COM في الزجلة المشحونة . المكان المشغول بواسطة القسم المشترك يُعادل الحجم الأكبر بين الاثنين .



3.20 . الأوامر التي تُفسّر عدّاد المواقع
ORG عبارة عن تعبير منقول أو مطلق . هذا الأمر يؤدي إلى تغيير الأزياد الطبيعي لعدّاد المواقع . وهو يسمح بشكل خاص بإجراء إعادة تعريف أو حجز مكان من الذاكرة . إذا كانت منطقة العناصر (القياسات) فارغة ، فإن ORG يعطي عداد المواقع CE القيمة التي كانت موجودة فيه عند آخر تعديل بواسطة ORG . لا يمكن أن يكون القياس (argument) مبلوغاً في البداية .

قيمة العداد

CE

OCO	TABLE	DC	XL256*40*
OCA	---	ORG	TABLE+10
ODO	---	ORG	---

LTORG عبارة عن أمر بدون قياسات . وهو يشير إلى المكان الذي يجب أن تُؤوّل فيه الثوابت الحرفية . في غياب هذا الأمر فإن تأويلها سيتم في نهاية أول قسم . CNOP b, w يؤدي ، بحكم عدم إجراء أية عملية ، إلى زيادة قيمة عداد المواقع إلى الحد الأقرب لنصف كلمة ، كلمة أو كلمة مزدوجة حسب قيمتين b و w .

CNOP	0,4	بداية كلمة
CNOP	2,4	وسط كلمة
CNOP	0,8	بداية كلمة مزدوجة
CNOP	2,8	النصف كلمة الثاني من كلمة مزدوجة
CNOP	4,8	النصف كلمة الثالث من كلمة مزدوجة
CNOP	6,8	النصف كلمة الرابع من كلمة مزدوجة

4.20 . أوامر التحكم باللوائح
ICTL يسمح بتعديل الإطار النموذجي (الأعملة 1 ، 16 و 71) للتعليقات .
ISEQ يسمح بالتحقق من الترتيب المتتالي للبطاقات .
COPY يسمح بنسخ قسم من النص المصدر في المكتبة .
EJECT يؤدي إلى ظهور التعليمة التالية في رأس الصفحة التالية من اللائحة .
وهو مفيد لتوضيح نص البرنامج .
SPACE n يسمح بإدخال عدد n من الأسطر الفراغة في اللائحة .

PRINT [ON, GEN, NODATA
OF, NOGEN, DATA]

يسمح بالمحافظة على أو إلغاء اللائحة (Listing) ، توليد الماكرو تعليقات توليد المعطيات .

«سلسلة» TITLE يسمح بطباعة عنوان من 100 سمة في رأس كل صفحة .
PUNCH, REPRO يسمحان بتثقيب البطاقات .

5.20 . أوامر مُستعملة بإشراف النظام OS فقط
OPSYN يسمح بتعريف مجموعة كود العمليات الخاصة المُراددة للأكواد IBM .
هذا الأمر يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص لاستبدال كود - عملية خاص بمأكرو عملية .

من الممكن إذاً تبديل الكود الحرفي BE ، BNE ، ... للماكرو حيث الأسماء سيصيرُ عنها بشكل مرادف بسبب وجود OPSYN . هذه الماكرو تعليقات تولّد كلمة تُخزّن فيها نتيجة الاختبار الذي يسبق تعليمة التفريع بالشكل V أو F أو O أو N « وبعد ذلك تقوم بالتفريع المناسب باستعمال التعليمة BC أو BCR . هذه السمات V أو F ستكون مرئية في العملية DUMP (دلق) وتسمح بمتابعة أثر تنفيذ البرنامج (Trace) . بالإمكان تمييز مختلف الأسماء المُولدة بواسطة SYSNDX & (فقرة 7.2.22) .


بعد مرحلة الإطلاق في العمل ، فإن إلغاء الأوامر (التوجيهات) OPSYN يؤدي إلى تفادي إدخال ماكرو التعليقات والبدء بتنفيذها .
من الممكن أيضاً استعمال هذا الأمر لجعل بعض التعليقات غير عملية وذلك بجعلها مرادفة للتعليمة NOP (لا عملية) .

PUSH و POP . من الممكن عند كتابة البرنامج أن نقوم بشحن مرصف القاعدة بسرعة وأن نستعيد القاعدة القديمة لاحقاً . هذا يمكن أن يتم مثلاً ، عندما تستعمل إحدى ماكرو التعليقات قاعدة شخصية . بعد التبديل ، بواسطة المؤول ، يجري فقدان القاعدة القديمة . يسمح الأمر PUSH بتخزين المرافص وعنوان القاعدة وصيغ الأمر PRINT داخل مكدس (Stack) ⁽¹⁾ . POP يُعاود إسترجاع المفهوم القديم بواسطة إستخراج لآخر كلمة مكدسة .

(1) المكدس هو عبارة عن جدول مُنظّم حسب التقنية « الداخل أخيراً هو الخارج أولاً » .

21 البرامج الثانوية

البرنامج الثانوي هو عبارة عن سلسلة من التعليمات التي يتم تنفيذها بطلب من تعليمة نداء (Call) . عندما ينتهي تنفيذ البرنامج الثانوي يعود العمل بالبرنامج المُنَادِي. وبالتعليمة التي تتبع مباشرة تعليمة النداء . المخطط التالي يوضح هذه الأولوية :



كل شيء يجري كما لو كانت تعليمات البرنامج الثانوي داخلية في مكان تعليمة النداء .

بإمكاننا تقسيم البرنامج الى مهام (task) ، كل مهمة يتم حلّها بواسطة برنامج ثانوي . إعداد البرنامج بكامله يصبح سهلاً ، والأقسام تصبح صغيرة . هذه الأولوية تسمح بتفادي إعادة كتابة التعليمات المتشابهة عندما يجب تنفيذ البرنامج في مختلف مستويات البرنامج المُنَادِي . وتطرح هذه التقنية مشكلتين :

- تخزين عنوان العودة (العنوان الذي يتبع مباشرة عنوان تعليمة المُناداة) ،
- إنتقال المتغيرات الوسيطة .

مشكلة إنتقال المتغيرات جرت إثارتها في إطار تقسيم البرنامج ولكن البرنامج الثانوي لا يُشكّل بالضرورة قسم تحكم

1.21 - البرنامج الثانوي وقسم التحكم

التقسيم هو عبارة عن عملية تتعلق بالتأويل ، تنقيح الأريطة والشحن : أما مفهوم البرنامج الثانوي فلا يتعلق سوى بالتنفيذ . بمادة البرنامج الثانوي تؤدي ، عند التنفيذ ، إلى تعديل الدوران المتتالي للعمليات .

هكذا ، فلا شيء يعترض بأن يكون البرنامج والبرنامج الثانوي تابعين لنفس القسم . ولكن هذا النوع من التنظيم لا يُقدّم جميع الفوائد التي نتظرها من البرنامج الثانوي . فهو يربط البرنامج بالبرنامج الثانوي بينما نرغب نحن بجعل البرنامج الثانوي قابلاً للطلب والدعوة من جميع الأقسام أو الزجل . وهو لا يشكل تحسناً باتجاه تركيبة زجلية . وبالتالي لا يستعمل إلا عندما يكون البرنامج الثانوي مرتبطاً بشكل كبير منطقياً بالبرنامج المنادي .

في أغلب الأحيان يُفضّل إستعمال إمكانيات التقسيم : ميشكل البرنامج الثانوي قسماً من البرنامج .. من المحتمل ، منذ لحظة تصوّر البرنامج الثانوي ، إستعمال هذه الزجلة في مُعالجات أخرى . يُفضل معالجة مشكلة الاتصال بين البرنامج / البرنامج الثانوي كوصلة ببرنامج خارجي تسمح بإمكانية تفكيك عمليات التأويل دون تعديل في الأقسام .

2.21 . تفريع إلى برنامج ثانوي والعودة

مناداة البرنامج الثانوي ليست سوى قطع إلزامي للدوران المتتالي للعمليات ولكن مع تخزين للعنوان التالي الذي يتبع تعليمة المناداة بشكل يسمح بمعاودة العمل بالبرنامج المقطوع . تتمتع كل مكنة بأولية خاصة للتفريع مع عودة . يستعمل النظام 360/370 التعليمتين BAL و BALR اللتين رأيناهما في الفصل 12 .

BAL R1,D2(X2,B2)
BALR R1,R2

يكون عنوان العودة مُخزناً في المرصف R1 . يكفي إذاً في نهاية البرنامج الثانوي أن نشحن عدّاد البرنامج بالقيمة المخزنة في R1 بواسطة التعليمة BCR 15,R1 مثلاً . نحصل إذاً على التركيبة التالية :

البرنامج المنادي

البرنامج الثانوي SP

L

R2,=A(SP) (أو V(SP))

SP -----

BALR

R1,R2

إذا كان SP خارجياً

(تخزين المرصاف وتعريف القاعدة)

(إعادة مضمون المرافض إلى الذاكرة)

BCR 15,R1

إذا كانت BALR موجودة على العنوان ALPHA ، فإن BCR 15,R1 تعيد تخزين ALPHA +2 في عداد البرنامج (CO) .
كان بإمكاننا إستعمال BAL بأحد الأشكال التالية :

1°) BAL R1,SP عبارة عن مرجع داخلي

2°) L R2,=A(SP) ou =V(SP)
BAL R1,DEPLAC(R2)

الشكل الذي يسمح ، بواسطة حساب بسيط لـ DEPLAC ، بالحصول على مداخل متعددة في SP .


لنلاحظ أنه لا يوجد فرق أساسي بين التفرعات إلى برامج ثانوية خارجية أو داخلية . وحده تعريف ثابتة العنوان الخارجي هو إلزامي في الحالة الأولى .

3.21 . إنتقال المتغيرات الوسيطة

المشكلة الثانية في عملية الاتصال بين البرنامج والبرنامج الثانوي تكمن في عملية تبادل المعطيات . إن تقنيات عبور المتغيرات هي متعددة ويمكن للقارئ أن يتصور الطريقة الأفضل لمسأله . ولكن من المفيد هنا أن نعرض الطرق العامة التي تساعد على الاختيار . تستعمل اللغات المتطورة بطريقتين أساسيتين : لانتقال المتغيرات مباشرة بالقيم والانتقال بالعناوين .

إنتقال المتغيرات حسب القيم

ويكمن في نسخ القيمة المطلوب إرسالها إلى منطقة معروفة من البرنامج المتأدى .



هذه المنطقة يمكن أن تكون خلية في الذاكرة مركزية (Local) في البرنامج المُنادى أو مرصفاً. تستعمل هذه التقنية ، مثلاً في لغة فورتران ، لإعادة قيمة إحدى الدوال إلى البرنامج المُنادى . وبشكل عام فإن النتيجة تُخزن في المرصف 0 بواسطة البرنامج المُنادى .

نلاحظ إنه إذا كانت B عبارة عن متحوّلة مركزية من البرنامج المُنادى ، فإن أي تعديل في B لا يؤدي إلى أي تغيير في الخلية A .

وفي لغة المؤول ، يمكن أن تُحل مشكلة التبادل بالقيم بواسطة النقل بالمراسف ، حيث يُحدد المبرمج طريقة لاستعمال المراسف .

البرنامج المُنادى

```
-----
L      1,A
L      2,B
SP      to SP
تفريع إلى SP
```


البرنامج المُنادى

```
-----
ST      1,U
ST      2,V
-----
```

نشير إلى أن هذه الأولوية هي غير متوافقة مع تبادل الجداول . فعندئذٍ تتطلب مكاناً كبيراً من الذاكرة . هذه الطريقة هي غير مناسبة إلا عندما يكون عدد المعطيات المطلوب إرسالها قليلاً .

إنقال المتغيرات بواسطة العناوين

وتكمن هذه الطريقة بإرسال عناوين المتغيرات إلى البرنامج المُنادى . يعمل البرنامج المُنادى إذاً على معطيات البرنامج المُنادى . يبلغ البرنامج المُنادى قيم المتغيرات بواسطة العنوان غير المباشرة . أي تعديل ، في البرنامج المُنادى ، في قيمة منقولة ، معناه تعديل منطقة من البرنامج المُنادى . هذه الطريقة هي نفسها المستعملة للإرسال بواسطة CALL (Call SP name, arguments list) في فورتران . المخطط التالي يوضح لنا عملياً كيف أن متحولات البرنامج المُنادى تصبح مركزية في البرنامج المُنادى .



تُدعى متغيّرات وهمية الرموز A ، B ، TAB الواردة في تعليمة النداء لأنها تتمتع فعلياً بقيمة معينة في لحظة النداء أو عند العودة .

تُدعى متغيّرات شكلية الرموز U ، V ، W من SP التي ليست سوى أسماء تمثّل ، في لحظة النداء ، الرموز A ، B ، TAB من البرنامج المُنادي .

في لغة المؤول بإمكان المبرمج تصوّر عدة حلول لنقل المتغيّرات إلى البرنامج المركزي ، فلندكر البعض منها .


1 - نضع المتغيّرات في الجدول TAB ونرسل عنوان الجدول بواسطة أحد المرافف .

نداء	برنامج ثانوي
L R1,=A(TAB)	يتم بلوغ المتغيّر □ بواسطة
L R15,=A(SP)	L R4,DEPLAC(R1)
BALR R14,R15	أو بالتأشير
	L R4,0(R5,R1)
	وعندئذ يوضع المتغيّر بتصرفه في R4

2 - نضع عنوان الجدول TAB مباشرة بعد تعليمة النداء

النداء	برنامج ثانوي
L R15,=A(SP)	R14 يسمح ببلوغ TAB .
CNOP 2,4 (تراصف)	العودة تتم بواسطة :
BALR R14,R15	BC 15,4(R14)
DC A(TAB)	

3 - تكون المتغيّرات عادة غير متراسة في البرنامج ونُفضّل عادة اعتماد التقنية المستعملة بواسطة المصنّفات . نقوم بإرسال عنوان الجدول الذي يحتوي على عناوين المتغيّرات بواسطة أحد المرافف .



برنامج ثانوي		برنامج ثانوي	
نداء			
L	R1 ₅ =A(TABADR)	WORK EQU ...	مرصف عمل
L	R15 ₅ =A(SP)		
BALR	R14,R15	L	WORK,0,(R1)
		L	WORK,0,(WORK)
			WORK الأول في
		L	WORK,4,(R1)
		L	WORK,0,(WORK)
			WORK الثاني في

هذا الحل هو المعتمد في لغة فورتران ، ويسمح ، في لغة المؤلف ، باستعادة المتغيرات المرسله بواسطة أحد البرامج فورتران وبالعكس .

نشير هنا إلى الفرق بين المتغيرات المرسله ومتغيرات العوده ، وهي تنتمي إلى البرنامج المُنَادِي . كما نفضل استعمال مرصاف حسب نفس الاتفاقات المستعملة في أنظمة التشغيل (فقرة 4.21) . تسمح التعليمه CALL بإرسال من هذا النوع .

4.21 . إتفاقات الإتصال بين النظام والبرنامج

يبدأ التنفيذ منذ اللحظة التي يتم فيها إعداد عدّاد البرنامج وتخزين عنوان التعليمه الأولى للتنفيذ فيه . يقوم نظام التشغيل بهذه المهمة ، مما يفترض علينا اعتبار كل برنامج مستعمل كبرنامج ثانوي للنظام . من هنا فإن برنامج المستعمل يجب أن يبدأ بتمهيد يتعلّق بشروط إستعمال المرصاف من قبل النظام .

تسمّى المرصاف 0 ، 1 ، 13 ، 14 و 15 مرصاف ربط «linkage registers» في وثائق المصنّف . وتستعمل بواسطة النظام والمرصاف بشكل نموذجي وهذا هو السبب الذي من أجله يعتمد المستعمل على نفس الاتفاقات في الاتصالات مع البرامج الثانوية الخاصة به . في النظام OS ، يجب على البرنامج الثانوي أن يجمع مرصاف المُنَادِي في منطقة تدعى SAVE AREA ، تنتمي إلى البرنامج المُنَادِي . تجلّد تركيبة هذه المنطقة على الشكل التالي :


الكلمة المحتوى

- 1 تستعمل بواسطة اللغة PL/1
- 2 عنوان SAVE AREA الداخلي السابقة (الخاصة بالمُنَادِي) .
- 3 عنوان SAVE AREA التالية (الخاصة بالمُنَادِي) .
- 4 عنوان العوده إلى المُنَادِي (مرصف 14) .
- 5 عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج (مرصف 15) .
- 6 مرصف 0 .
- 7 مرصف 1 .

.....
18 مرصف 12 .

- عندما ينقل النظام التحكم إلى البرنامج :
- يحتوي المرصف 15 على عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج . بإمكان البرنامج المُنادي أن يشحن المرصف القاعدي الخاص به بواسطة التعليمة 15, LR REGBASE ، باعتبار نقطة الدخول وكأنها عنوان قاعدي .
 - المرصف 14 يحتوي على عنوان العودة .
 - المرصف 13 يحتوي على العنوان SAVEAREA للبرنامج المُنادي . نجد هنا شرح إستعمال القاعدة 13 في التعليمة (13) STM 14,12,12 الموجودة في جميع التمهيدات للبرامج .
 - المرصف 1 يحتوي على عنوان جدول الكلمات التي تحتوي على عناوين المتغيرات البرمجة المنقولة . هذا الإتفاق يُستعمل ، مثلاً ، عندما يطلب برنامج فورتران برنامجاً آخر بلغة المؤَول .
 - المرصف 0 ، يستعمل ، عند العودة ، لإرسال نتيجة إحدى الدوال (مثلاً الدالة FUNCTION في فورتران) .
 - وبالنتيجة ، ومنذ اللحظة التي يأخذ فيها البرنامج المُنادي التحكم ويعود إلى التنفيذ ، فإنه :
 - يُعرّف المنطقة الخاصة به SAVE AREA ،
 - يُخزن مرصاف البرنامج المُنادي بواسطة :
- STM 14, 12, 12 (13)
- في المنطقة SAVE AREA للمنادي
- يُعرّف مرصف قاعدة ويشحن فيه قيمة معينة بواسطة :
- BALR 0 أو LR, 15
- يقوم بإجراء الوصلة بين المناطق SAVE AREA : ويخزّن ، في الكلمة الثانية من المنطقة SAVE AREA الخاصة به عنوان المنطقة الخاصة بالبرنامج المُنادي (مرصف 13) وفي الكلمة الثالثة من المنطقة SAVE AREA الخاصة بالمنادي ، عنوان المنطقة SAVE AREA الخاصة به .
 - عند العودة ، فإن البرنامج المُنادي يعيد تخزين مرصاف البرنامج المُنادي مما يؤدي إلى العودة بواسطة BR 14 .
 - بإمكانه إستعمال المرصف 15 لترميم كود العودة .

المخطط التالي يوضح عملية الربط بين المناطق SAVE AREA .



مخطط 1.21

ملاحظات : إذا كان البرنامج المتادي ، $PROG_i$ مثلاً ، لا ينقل التحكم إلى برامج ثانوية أخرى كالبرنامج $PROG_k$ ، فلا حاجة لتعريف $SAVE AREA$ لهذا البرنامج . من الواجب إذاً السهر على حماية المرفص 13 الذي يسمح بإعادة مفهوم التنفيذ إلى البرنامج المتادي .

- (1) يتعلّق ذلك بالمرفص $R13$ من $PROG_i$
- (2) يتعلّق ذلك بالمرفص $R13$ من $PROG_k$
- (3) يتعلّق ذلك بالمرفص $R13$ من $PROG_i$

التعليمية STM تسمح بترتيب مرادف متتالية عند كل رغبة باستعمال مرادف متجاوزة .

إتفاقات الربط المعرفة سابقاً تسمح بطلبات المناداة الداخلة ضمن البرامج . وهي لا تسمح أبداً بإجراء طلبات مناداة تكرارية تحتاج إلى تعريف مكس (STACK) خزن للنص . هذه الأوليات ليست موضوع هذا الكتاب . ولكن نشير إلى أن النظام OS يضع بتصرف المستعمل الوسائط لتعريف وإدارة منطقة من الذاكرة لكتابة برامج تكرارية (ماكرو GETMAIN) .

وللحاجة إلى التناسق والتوافق ، فإن المبرمج سيقوم بنفس عمليات الاختيار كالنظام OS في استعمال المرادف لإجراء وصلات بين البرامج الثانوية .

22 . التأويل المشروط وماكرو التعليمات

1.22 . التأويل المشروط

التأويل المشروط هو عبارة عن خطوة جديدة في التطور من لغة المكنة إلى اللغة المتطورة . ويتعلق ذلك بلغة تسمح بإنشاء وتوليد ، في مرحلة ما قبل التأويل ، نص مستهدف (object text) يمكن معالجته بواسطة المؤول . النص المؤول الناتج يمكن ، حسب القيم الأولية المخصصة لتحولات التأويل المشروط ، أن يتغير من تأويل إلى آخر . بإمكاننا مثلاً ، إدخال ، خلال مرحلة إعداد البرنامج ، متتالية من التعليمات (طباعة وسيطية تسمح بمتابعة أثر (trace) البرنامج) التي ، بواسطة تعديل بسيط للمقيم الأولية لتحولات التأويل المشروط ، سيتم إلغاؤها عند التأويل النهائي . هذه العملية ، مضافة إلى استعمال الماكرو تعليمات⁽¹⁾ تجعل المؤول قريباً من اللغة المتطورة ، وتسمح للمبرمج بأن يُجهز بوسائل كالتعليمات : DO ... WHILE ، ... PERFORM التي تُسهّل البرمجة .

من غير الممكن هنا عرض جميع إمكانيات التأويل المشروط . سنحاول عرض الخطوط العريضة لهذه الطريقة بواسطة أمثلة توضح لنا العملية .

1.1.22 . متحولات وثوابت التأويل المشروط

التأويل المشروط يُعالج رموزاً بقيم قابلة للتغير : وهي عبارة عن متحولات التأويل . تبدأ أسماؤها بالرمز « & » ، وتحتوي على أكثر من ثمان سيات أبجدية ، بما فيها « & » . السمة الثانية يجب أن تكون حرفاً . متحولات التأويل هي من ثلاثة أنواع A ، B و C أي حساوية ، منطقية وأبجدية . يمكنها أن تكون مركزية بداخل ماكرو - إجراء والكود - المفتوح⁽²⁾ (Open-code) أو شاملة (كلية) في جميع ماكرو - الاجراءات وفي الكود المفتوح . يجب أن يصرّح عن جميع متحولات التأويل ، المركزية

(1) مُصطلح معروف في 2.6

(2) الكود المفتوح (Open code) : قسم من كود المصدر يكون موجوداً خارج وبعد الماكرو .. تعريفات

والكَلْيَة ، قبل إستعمالها . ويتمّ التصريح حسب نوع المتحوّلة A ، B أو C :

(مركزية) LCLA ... LCLB ... LCLC ...
(كلية) GBLA ... GBLB ... GBLC ...

لا يجب أن يُصرّح عن متغيرات الماكرو تعريف (فقرة 1.2.22) . عند التصريح
توضع المتحوّلات A و B في صفر ويجري إعداد المتحوّلة من النوع C في « سلسلة فارغة
من السّات » .

لا يمكن بلوغ متحوّلة مُصرّح عنها على أنها مركزية إلا في نفس الماكرو تعريف وفي
الكود المفتوح . أما المتحوّلة المُصرّح عنها « شاملة (كلية) » فيمكن بلوغها من ماكرو
تعريفات أخرى .

يمكن أن تكون متحوّلة التأويل المشروط عبارة من متحوّلة مؤشّرة ، وفي هذه
الحالة يجب أن يتمّ التصريح عنها في مستوى LCLx أو GBLx ، كما نُصرّح عن الجدول
في فورتران . هكذا فإن :

LCLA &TAB(20)

تصرّح عن &TAB كجدول من 20 عنصراً نستطيع بلوغه بواسطة أحد
الأشكال التالية :

&TAB (تعبير حسابي) مثلاً : &TAB(&I+3)
&TAB (متحوّلة مؤشّرة) مثلاً : &TAB(&VAR(&I))

التعبير الذي يعطي قيمة المؤشر يجب أن يكون إيجابياً وأن لا يزيد عن حجم
الجدول المشار إليه في التصريح .

الثوابت الحسابية عبارة عن أعداد صحيحة بإشارة أو بدون إشارة حيث يجب أن
تكون قيمتها بين : $(2^{31} - 1 - 2^{31})$.

تأخذ الثوابت المنطقية القيمة 0 أو 1 التي تناسب الغلط والصحيح . الثوابت من
النوع سلسلة سيات تحتوي على عدد من 0 إلى 255 سمة محصورة بداخل فواصل عليا ،
ويمكن أن تكون مؤشّرة .
أمثلة :

(4) 'ABCDEF' ، تعادل 'D' ،

(2,3) 'ABCDEF' تعادل 'BCD' ،

المؤشر الأول يعطي الموقع الأولي للسلسلة الثانوية والثاني يعطي طولها .

2.1.22 . أسماء الأوسمة

منطقة الرمز من أمر تأويل مشروط يمكن أن تحتوي على وسم تأويل مشروط . إنه عبارة عن رمز يبدأ بالنقطة « . » ويسمح ببلوغ أمر تأويل مشروط . لأسماء الوسم مدى مركزي .

3.1.22 . أوامر التخصيص SETx

تقوم بتخصيص قيمة معينة إلى متحولة التأويل المشروط ، تتعلق بنوع المتحولات A ، B ، C وتتم بواسطة SETA ، SETB أو SETC . نشير إلى أن متحولة التأويل التي تحصل على التخصيص موجودة في المنطقة المحجوزة عادة للوسم . ولو افترضنا أن A ، B و C هي متحولات من النوع A ، B و C . نكتب :

منطقة المعامل	منطقة العملية	منطقة الرمز
تعبير حسابي	SETA	AA
(تعبير منطقي)	SETB	AB
'تعبير أبجدي'	SETC	AC

وبشكل عام ، بحسب التعبير ونَحْزَنُ القيمة الناتجة في متحولة التأويل الموجودة للجهة اليسار .

التعبير الحسابية

وتكتب بواسطة المؤثرات + ، - ، * و / (قسمة صحيحة بدون باق) . التقييم يتم من اليسار إلى اليمين بقواعد الأولوية العادية .
أمثلة :

القيمة التي تأخذها المتحولة

AA1	SETA	10	10
AA1	SETA	AA1+1	11

التعبير المنطقية

تكتب بداخل أهلة بواسطة المؤثرات NOT ، AND و OR المذكورة في الترتيب التناقصي للأولويات . وبفضل وجود مؤثرات العلاقة بإمكاننا إجراء المقارنات بين التعبيرات الحسابية .

GT	GE	NE	EQ	LE	LT	مؤثرات علاقة :
>	≥	≠	=	≤	<	المعنى

يجب أن تكون المؤثرات محاطة بفراغات .

أمثلة :

```

&B4 SETB (&B1 OR &B2 AND &B3)
&B5 SETB (&A1 GT &A2)
&B6 SETB ('&C' EQ 'ALLOC')

```

تعايير من نوع سلسلة سيات

هي عبارة عن مجموعات من الثوابت والمتحولات من النوع الابعدي المحصورة بداخل فواصل عليا . المؤثر « . » (نقطة) يسمح بإجراء عمليات الإتحاد⁽¹⁾ . الترميز المؤثر يسمح باستخراج السلاسل الثانوية .

أمثلة :

			القيمة التي تأخذها التسمية
&C1	SETC	'CHA'	CHA
&C2	SETC	'&C1'	CHA
&C3	SETC	'&C1'. 'INE'	CHATINE
		ou '&C1.INE'	
&C4	SETC	'CHATINE'(2,5)	HAINE
		الطول : الرتبة 1	
&C5	SETC	'&C4'(1,3). '&C4'(5,1)	HAIE
&C6	SETC	'L' 'NOM'	L'NOM
&C7	SETC	'5'	5 (caractère)
&C8	SETC	'&C7..25'	5.25 (un seul point)
&C9	SETC	'&A+10'	si &A = 10 alors
		ou '&A..+10'	10+10 et non 20
&C10	SETC	'&C1&C1'	CHACHA
		ou '&C1.&C1'	

نشير (&C10) إلى أن النقطة في عملية الإتحاد هي إختيارية عندما نجمع بين متحولتين من السيات لأن الفاصل & لا يسمح بقيام أي نوع من الإيهام .

عندما تدخل المتحولات من النوع A إلى يمين الأمر (&C9) SETC ، فإن قيمة المتحولات تستبدل بالمتحولات ولكن بدون إجراء أية عملية .

التعايير من النوع سلاسل السيات هي مهمة لأنها تسمح بإنشاء رموز أو بناء تعليمات إتحاد متتالية . هناك أمثلة توضح إستعمالها عند دراسة الماكرو - إجراءات .

(1) عملية الربط - جمع سلسلتين ABCD و EF معناه تشكيل السلسلة ABCDEF .

4.1.22 . أوامر التفرع إلى أوسمة التأويل
التفرع الإلزامي يتم بواسطة AGO والتفرع المشروط بواسطة AIF . ويكتبان :

وسم للتأويل المشروط AGO [وسم التأويل المشروط]
وسم تأويل مشروط (تعبير منطقي) AIF [وسم تأويل مشروط]

أمثلة :

إنذهب إلى SUITE
إذا C & تعادل OUI (نعم)
إنذهب إلى ET1 ، وإلا تابع بالتالي .
AG0 ' .SUITE
AIF ' (&' EQ 'OUI') .ET1

5.1.22 . الأمر ANOP

هو أمر « بدون عملية » يسمح بتعريف وسم معين (Label) . ويُستعمل بشكل خاص عندما نرغب بإجراء تفرع إلى أمر (توجيه) SETx ، ويكون حقل الوسم العادي مشغولاً بمتحولة .

	AG0	.SUITE
	---	-----
.SUITE	ANOP	
&VAR	SETA	&VAR+1

6.1.22 . أمثلة على استعمال التأويل المشروط
سنذكر عدة أمثلة عند دراسة ماكرو - الإجراءات . هنا نكتفي بتفصيل بعض النقاط

مثل 1

نرغب ، خلال تنفيذ البرنامج ، بإجراء تأويل مجموعة من التعليقات (طباعة وبسيطة مثلاً) بإلغاء تعليقات التأويل النهائية دون سحب البطاقات المناسبة لها . سنخضع إذا تأويل هذه التعليقات للقيمة التي تأخذها متحولة التأويل التي تدعى هنا & TEST

&TEST	SETA	1	(مرحلة البدء بالعمل)
	----	---	
	AIF	(&TEST EQ 0) .SAUT	
	---	---	تعليقات للتأويل
	---	---	خلال مدة الاختبار
.SAUT	---	---	

بجعل المتحولة &TEST تعادل صفراً تكون قد ألغينا تأويل هذه التعليمات .

مثل 2

إنشاء نصّ معين .

التأويل المشروط يمكن أن يُستعمل لإنشاء نصّ متحوّل من تأويل إلى آخر . يمكن لهذا النصّ أن يكون رمزاً أو تعليمة .

يؤدي إلى توليد الأمر :
 R&NO EQU &NO
 R1 EQU 1
 إذا كانت المتحولة &NO تعادل 1

2.22 . الماكرو - إجراءات

باستعمال الماكرو إجراءات تمجد أولية التأويل المشروط فائدتها .

الماكرو إجراء هو عبارة عن برنامج يحلّل إسماً مؤلفاً من سلسلة من التعليمات وأوامر التأويل المشروطة وغير المخصصة بالأوامر MACRO و MEND .

مثلاً : الماكرو تعريف التالي :

لائحة المتغيرات الشكلية
 اسم
 MACRO
 SOMME
 ALL,BV,BW
 L 1,BU
 A 1,BV
 ST 1,BW
 MEND
 سطر نمطي
 جسم
 الإجراء

سيكون الماكرو تعريف موجوداً خارج البرنامج (open code) الذي يُراجع . بإمكان الماكرو تعريف أن يكون موجوداً في مكتبة المُستعمل أو مكتبة المؤول .

الماكرو تعليمات هي إذاً السطر من البرنامج الذي يطلب من المؤول إدخال نصّ النموذج في البرنامج باستبدال المتغيرات الشكلية بالمتغيرات الفعلية .

مثلاً :

يؤدّ التالية :
 SOMME A,B,C
 L 1,A
 A 1,B
 ST 1,C
 المتغيرات الوسيطة الفعلية

نفترض عندئذٍ بأن هذا النظام ، المزود بالتأويل المشروط ، يسمح بإنشاء نماذج ستاندارد لبرامج يقوم المؤول بجعلها متوافقة مع كل حالة خاصة حسب قيم تحولات التأويل المشروط .

1.2.22 . تنقل المتغيرات

كما في حالة البرامج الثانوية ، المتغيرات الشكلية هي متغيرات السطر النموذجي في الماكرو تعريف والمتغيرات الفعلية هي متغيرات الماكرو تعليمية . المتغيرات الشكلية هي رموز تسبقها السمة «&» .

يتكوّن السطر النموذجي في الماكرو تعريف على الشكل التالي :

اسم الإجراء	لائحة المتغيرات الشكلية
PROC	&U,&NO=3,&QTE=&V,&RES=5,&W,&X

قيم نحو النقصان (0 أو سلسلة فارغة إن لم يجر تحديدها) .

المتغيرات الشكلية هي على نوعين :

- متغيرات الوضع : &X و &W, &V, &U في المثل ،
- متغيرات الكلمة المفتاح : &NO ، &QTE و &RES . ويميّزها بكون أسائها متبوعة بالرمز « = » وربّما بالقيمة التي تأخذها نحو النقصان ، قيمة تساوي « السلسلة الفارغة » في حال عدم تحديدها . ويتكوّن سطر نداء الماكرو تعريف كما يلي :

اسم الإجراء	لائحة المتغيرات الفعلية
PROC.	RES = 6, A, B, QTE = 4, D

1 - متغيرات مرتبطة بالمتغيرات الشكلية - من حيث مواقعها في اللائحة . لدينا هكذا التناسب بين A و &U ، B و &V ، D و &X . إن فاصلتين متاليتين تشيران إلى غياب متغير الوضع .

2 - متغيرات الكلمة المفتاح : الوصل بين المتغيرات الشكلية والفعلية القائم بفضل تشابه الاسم . هذه العناصر يجب أن يليها الرمز « = » وربّما قيمة تعدّل القيمة المحددة نحو النقصان . في مثلنا تأخذ RES القيمة 6 ، QTE القيمة 4 وتحفظ NO بالقيمة 3 نحو النقصان .

3 - قد تكون لوائح متغيرات معاطة بأهّلة . لناخذ الماكرو تعليمية :

PROC 1	(A, B, C, D), K = (E, F, G, H)
--------	--------------------------------

والسطر النموذجي المناسب :

PROC 1	&POS,&K=
--------	----------

تتكوّن المتغيّرات الفعلية بواسطة اللاتحين (A, B, C, D) و (E, F, G, H).
 أمّا (3) &POS فيستبدّل عندئذٍ بـ C خلال إنتشار الماكرو تعليمة . كذلك يُستبدّل
 (2) &K بـ F . بإمكان لوائح المتغيّرات أن تكون ذات أطوال متغيّرة ، وسنرى أنّ
 الخاصيّة POS & N' تسمح بمعرفة طول اللائحة المرتبطة بـ POS .

2.2.22 . تطبيق

المثل التالي يقوم بتوليد تعليقات تسمح بجمع n خلية من الذاكرة منقولة إلى ماكرو
 الإجراء بواسطة لائحة &RES. ستحتوي على النتيجة و &NB تمثل عدد العناصر
 المطلوب جمعها . المؤشر المركزي &I يُستعمل لمراجعة مختلف عناصر اللائحة .

```

1      MACRO
2      SONNE  &MEN,&RES,&NB=&,&REG=
3      LCLA  &I
4      L      &REG,&MEN(1)
5      SETA  1
6      &BOUCLE ANOP
7      &I SETA  &I+1
8      AIF    (&I GT &NB),FIN
9      A      &REG,&MEN(&I)
10     &BOUCLE
11     &REG,&RES
12     .FIN
      PEND
  
```

```

000060 5830 C074 00074 64      SOMME (A,B,C,0),X,NB=4,REG=3
000064 5A30 C078 00078 65+     3,A
000068 5A30 C07C 0007C 66+     3,B
00006C 5A30 C080 00080 67+     3,C
000070 5030 C084 00084 68+     3,D
                                69+     3,X
  
```

```

000074      72 A      05 F
000078      73 B      05 F
00007C      74 C      05 F
000080      75 D      05 F
000084      76 X      05 F
  
```

3.2.22 . الأمر MEXIT

يسمح بوقف تأويل الماكرو تعريف . من الممكن إعتباره معادلاً للتفريع إلى الأمر

MEND

4.2.22 . الأمر ACTR

يسمح بمراقبة عدد AIF و AGO الجاري خلال التأويل المشروط . ويكتب :

ACTR (تعبير حسابي)

يؤدي إلى توليد عداد يعادل مضمونه قيمة التعبير الحسابي . يمكن أن يكون العداد
 مركزياً للماكرو تعريف أو شاملاً . في كل مرة يجري فيها تنفيذ AIF أو AGO بواسطة
 المؤول ، فإن العداد المناسب لهذا القسم من البرنامج يُحقّض واحداً من
 مضمونه . وعندما يبلغ الصفر ، فإن المؤول يخرج من الماكرو تعريف (فعل معادل لـ

(MEXIT) أو يُوقف التأويل إذا كان ذلك متعلقاً بعدد شامل . هذا الأمر يسمح بتحديد عدد الحلقات التي تجري في مرحلة ما قبل التأويل .

5.2.22 . الأمر MNOTE

يمكن أن يُستعمل من قبل المبرمج لتوليد رسالة الخطأ الخاصة به أو طباعة قيم وبسيطة مأخوذة من متحولات التأويل .

ويمكن أن يُكتب بعدة أشكال :

- | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|
| (1) | étiquette
d'assemblage | MNOTE | code, 'message' |
| (2) | étiq. assem. | MNOTE | 'message' |
| (3) | étiq. assem. | MNOTE | *, 'message' |
| (4) | étiq. assem. | MNOTE | 'message' |

الكود هو عبارة عن تعبير حسابي بقيمة محصورة بين 0 و 255 يربط مستوى من الخطأ بالرسالة . في الشكل 2 يُفترض بالكود أن يكون مُعادلاً لـ 1 . لا تُطبع الرسالة من ضمن رسائل الخطأ إلا إذا كان الكود الذي يشير إلى درجة الحقيقة هو أعلى من أو يعادل الكود المعتمد من المؤول .

الشكلان 3 و 4 يولدان الرسالة كمجرد ملاحظة . .

6.2.22 . الملاحظات :

من الممكن إدخال ملاحظات في ماكرو التعريفات على الشكل التالي :

* COMMENTAIRE GENERE

.* COMMENTAIRE NON GENERE

7.2.22 . الدوال من النوع الذاتي (Intrinsic)

&SYSLIST

تسمح ، داخل الماكرو تعريف ، بتسمية متغيرات الموقع الموجودة داخل ماكرو تعليمية النداء . وتُكتب بمؤشر أو بمؤشرين يمكن أن يكونا عبارة عن تعابير حسابية من نوع ذلك الذي رأيناه في الفقرة 3.1.22 . سنختبر إستعمالها بالخاصية 'N' .

&SYSLIST(&I) تشير إلى المتغير الفعلي الخاص بالموقع رقم i من التعليمية . يمكن أن يكون هذا المتغير الفعلي عبارة عن لائحة (حسب الفقرة 3.1.22). في هذه الحالة ، سنسمي العنصر رقم z من اللائحة بالرتبة &I بواسطة &SYSLIST(&I,z) . في المثل المذكور في الفقرة 2.2.22(1,2)&SYSLIST تعني المتغير B ، و(2)&SYSLIST تعني X .

&SYSLIST(0) تعني الوسم الموجود قبل الماكرو تعليمية الخاصة بالنداء . هذه المهمة تسمح بتفادي تسمية المتغيرات .

&SYSNDX

هي عبارة عن عداد من أربعة أرقام عشرية ، وهو مركزي ضمن ماكرو - تعريف ، وتزداد قيمته عند كل استعمال جديد للماكرو . لا يمكن أن يُستعمل وحيداً ولكن يمكن أن يتحد مع رمز ما . هذه هي الوسيلة لتوليد أوسمة مختلفة عند كل نداء للماكرو . - التعريف وتسمح بتقادي الأخطاء في التأويل والنتيجة عن تعريف الرموز .
مثلاً :

لنفترض الماكرو - تعريف التالي :

```
MACRO
PROC  &A,...
&A&SYSNDX  ----
          ----
R&SYSNDX    ----
          ----
MEND
```

النداء الأول يتم بواسطة PROC ETIQ,...

ETIQ0001 تأخذ القيمة المتحولة &A&SYSNDX

R0001 تأخذ القيمة المتحولة R&SYSNDX

في النداء الثاني بواسطة PROC ETIQ,....

ETIQ0002 تأخذ القيمة المتحولة &A&SYSNDX


R0002 تأخذ القيمة المتحولة R&SYSNDX

&SYSECT

تسمح بتعريف اسم القسم حيث توجد الماكرو - تعليمة للنادية . المثل التالي يوضح

ذلك :

```
MACRO
MAC1  &ETIQ
&ETIQ  ----
CSECT  ----
DC     A(&SYSECT)
MAC2   ----
MEND
MACRO
MAC2   ----
DC     A(&SYSECT)
MEND
```

&SYSPARM

يعطي وسيلة الرجوع إلى المتغير SYSPARM لبطاقة //EXEC في (Job JCL)
Control Language : لغة مراقبة العمل .
مثلاً .

```
//      EXEC ASMC,PARM=SYSPARM(DEBUG)
//ASM.SYSIN DD *
TEST   START 0
-----
AIF     ('&SYSPARM' NE 'DEBUG'). (قفزة)
----- ولادة تعليقات
----- تنفيذ وتقوم
.SAUIT  ANOP
```

&SYSTIME

يعطي ساعة التأويل بواسطة خمس ساعات : h.h.mm

&SYSDATE

يعطي التاريخ بواسطة ثمان ساعات : mm/jj/aa

8.2.22 . الخصائص

مفهوم الخاصية المرتبط بمعطى أو بتعليمة جرت إثارته في الفقرة 2.3.6 . كما

إستعملنا الخاصية - طول (فقرة 3.2.7) . يسمح المؤول لنا باستعمال خاصيات أخرى حيث البعض منها يجد إستعمالاً بسبب وجود إمكانيات التأويل المشروط .

الخاصية : TYPE T'

وقيمتها سمة أبجدية حسب نوع الرمز المطبقة عليه . إذا كانت NUM ، مثلاً ، عبارة عن ثابتة عشرية موسعة ؛ فإن قيمة T'NUM ستكون Z . الحرف الذي يُميز النوع هو نفسه المُستعمل في الأوامر A:DC تناسب ثابتة عنوان من نوع A ، بينما B تناسب ثابتة منطقية ... ونضيف التناسبات التالية :

G	ثابتة بفاصلة ثابتة وطول محدد ظاهر
K	ثابتة بفاصلة متحركة وطول محدد ظاهر
R	ثابتة عنوان بطول محدد ظاهر
I	تعليلة - آلية
M	ماكرو تعليلة
W	CCW
J	اسم قسم
T	رمز خارجي
N	قيمة تعريف أوتوماتيكي
O	سمة محذوفة

{ تعلقتان بمتغيرات الماكرو تعليلة

الخاصية L' LONGUEUR (طول)

جرت دراستها في الفقرة 3.2.7 .

الخاصية مقاييس S'

عبارة عن قيمة رقمية تتعلق بنوع الرمز .

- لعدد عشري (نوع P أو Z)

عبارة عن عدد الأرقام في القسم الكسري .

- لعدد بفاصلة متحركة (أنواع L, E, D أو K)

إنه عدد الأصفار السادس عشرية في يسار القسم العشري (الوزن الأكبر) .

- لعدد بفاصلة ثابتة (الأنواع F ، M أو G)

عبارة عن القوة 2 التي يتم ضرب قيمة الثابتة بها . وتشير إلى عدد البتات في

القسم الكسري إذا كان إيجابياً ، وعدد البتات المتروكة إذا كان سلبياً .

الخاصية قسم صحيح I'

عبارة عن عدد يتعلّق به S' و L' .

- لعدد عشري من نوع P $I' = 2 * L' - S' - 1$
- لعدد عشري من نوع Z $I' = L' - S'$
- لعدد بفاصلة متحركة من نوع K , L , E , D $I' = 2 * (L' - 1) - S$ مع $L' \leq 8$
- لعدد بفاصلة متحركة من نوع L $I' = 2 * (L' - 1) - S' - 2$ مع $L' > 8$
- لعدد بفاصلة ثابتة من نوع G , F , H $I' = 8 * L' - S' - 1$

الخاصية عدد السيات K'

وتُطبّق فقط على متغيرات الماكرو - تعليمة وأيضاً ، بإشراف OS ، على الرموز المتحركة .. & وعلى ألدوال الذاتية (من نوع intrinsic) . وتعطي عدد سيات الرمز التي تطبّق عليه .

أمثلة : في مثل الفقرة 2.2.22 : $K' \& MEM = 9$

```
&A SETA 253 : K'&A = 3,
&B SETB 0 : K'&B = 1,
&C SETC 'ALPHA' : K'&C = 5.
```

الخاصية عدد العناصر من اللائحة N'

وتطبّق فقط على متغيرات الماكرو - تعليمة ، وتعطي عدد عناصر اللائحة .
مثلاً :

```
PROC &A,&B,&K=      خط نموذج
PROC (1,2,,4),U,K=3  ماكرو تعليمة
N'&A = 4              (يتم تعداد السيات غير الموجودة)
N'&SYSLIST = 2        متغيرات الموقع
N'&SYSLIST(1) = 4.
```

9.2.22 . أمثلة عن الماكرو - تعريفات

الماكرو - تعريف التالي يسمح بتوليد الأوامر (التوجيهات) المُعادلة لـ REQUI

```
12      MACRO
13      EQUREG
14      * MACRO D*EQUIVALENCE REGISTRES
15      GMA AND
16      SETA 1
17      AIF (&NO GT 15).FIN
18      EQU AND
19      SETA &NO+1
20      AGO *SI
21      .FIN      RENO
```

ماكرو معادل المرافف

ويُولد الكود التالي :

	33	EQU	REG	ماكرو معادل المرافف
	34**	MACRO	D	
00001	35+R1	EQU	1	
00002	36+R2	EQU	2	
00003	37+R3	EQU	3	
00004	38+R4	EQU	4	
00005	39+R5	EQU	5	
00006	40+R6	EQU	6	
00007	41+R7	EQU	7	
00008	42+R8	EQU	8	
00009	43+R9	EQU	9	
0000A	44+R10	EQU	10	
0000B	45+R11	EQU	11	
0000C	46+R12	EQU	12	
0000D	47+R13	EQU	13	
0000E	48+R14	EQU	14	
0000F	49+R15	EQU	15	

الماكرو - تعريف PROLOGUE يسمح بشحن واحد أو عدة مرافف قاعدة مخزنًا مفهوم البرنامج المتادي حسب المعايير العادية المحددة في الفصل 21 . وهو يُعرف في نفس الوقت منطقة SAVE AREA للبرنامج الجاري . عنوان القاعدة الذي جرى اختياره هو عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج . ويرد الكود المُولد على الصفحة التالية .

```

14      MACRO
15      PROLOGUE  &ABASE=,&RBASE=
16      EQU      *
17      LCLC     &I,&O
18      LCLC     &CH
19      STM      14,12,12(13)
20      CONSTRUCTION DE USING
21      &CH      SETC      '&RBASE(1)'
22      &I      SETA      2
23      &T1      AIF      (&I GT N*&RBASE),SUIT1
24      &CH      SETC      '&CH*.*.*.&RBASE(&I)'
25      &I      SETA      &I+1
26      &T1      AGO      *T1
27      *SUIT1   ANOP
28      USING    &ABASE,&CH
29      LR       &RBASE(1),15
30      ST       13,SAVEAREA+4
31      LR       2,13
32      LA       13,SAVEAREA
33      ST       13,8(2)
34      *        CONSTRUCTION DES CHARGEMENTS DES REGISTRES DE BASE
35      &I      SETA      2
36      &T2      AIF      (&I GT N*&RBASE),SUIT2
37      L        0,*F*4096*
38      &T3      AIF      (&I GT N*&RBASE),SUIT2
39      AR       15,0
40      LR       &RBASE(&I),15
41      &I      SETA      &I+1
42      &T3      AGO      *T3
43      *SUIT2   ANOP
44      B        **+76
45      SAVEAREA DS 1BF
46      MEND

```

من المفيد دراسة أمثلة الماكرو تعريفات المذكورة في كتاب إ. تابوريه Y.Tabourier ، أ. روشفلد Rochfeld ونس. فرانك C. Frank . إنها عبارة عن ماكرو تعريفات تسمح ببناء برنامج مؤول بصورة بنوية مركبة . والكتاب يعرض للماكرو WHILE زائد شرط ، DO ، ENDWHILE ، IF ، THEN ، ELSE ، ENDIF ، BLOCK و ENDBLOCK بالتفصيل ، وتقوم هي باستدعاء 2 ماكرو تديران مكلساً من المؤثرات .

23 . نصائح في البرمجة

ليس هدفنا عرض طريقة في البرمجة تشبه البرمجة الإنشائية ، ولكن ببساطة إعطاء بعض النصائح الناتجة عن الخبرة العملية لمختلف الطرق . هذه الملاحظات يمكن أن توسع لتشمل جميع أنواع المؤول وفي بعض الأحيان تنطبق على اللغات المتطورة .

1.23 . تركيبة المعالجة

1.1.23 . البرمجة الزجلية

هي عبارة عن قاعدة عامة في البرمجة . هناك فائدة من تقسيم المسألة إلى زُجل (أقسام) صغيرة قدر الإمكان . كل زجلة تحل مهمة معينة والبرنامج الرئيسي يؤمن ترابط الأقسام فيما بينها . ولقد عرضنا في الفصلين 20 و 21 . طريقة استعمال وسائل التقطيع وإنشاء البرامج - الثانوية .

2.1.23 . تقديم وإعداد

البرنامج بلغة المؤول هو عادة عبارة عن نص غير واضح ، ويحد المصمم صعوبة في تعديل وإعادة قراءة ما كتبه منذ اللحظة التي يترك فيها برنامجاً جانبياً لبعض الوقت . يجب إذا كتابة الملاحظات بعد كل تعليمة لتوضيح نص البرنامج . الأوامر SPACEN (إدخال عدة أسطر n بيضاء) ، EJECT (عبور إلى الصفحة التالية) و PRINT NOGEN (إلغاء توليد كود الماكرو تعليمات) تسمح بتسهيل نص البرنامج بجعله أكثر وضوحاً .


البرنامج المؤرّد بملاحظات يبدأ بتحديد مهمة الزجلة ، وروابطها مع الزجل الباقية كما يحتوي على أسماء ومهمة المتحولات والمراصف المستعملة .

2.23 . تركيبة الزجلة

1.2.23 . التمهيد والخاتمة (Prologue و epilogue)

بإمكاننا اعتبار كل برنامج وكأنه برنامج ثانوي لبرنامج آخر . الزجلة الرئيسية هي عبارة عن برنامج ثانوي من نظام التشغيل ويجب عليها أن تخزن نتائج البرنامج المنادي .

- تقنية الخزن وترميم نصّ المتادي هي أساسية وقد جرى تعريفها في الفصل 21 . بإمكاننا إنشاء كل زجلة على الشكل التالي :



هناك فائدة للمبرمج في تحقيق التمهيدات والخاتمة الخاصة به حسب القواعد المتفق عليها والمذكورة في الفصل 21 . الاتصال بين الزجل المكتوبة في اللغات المختلفة سيكون مبسطاً وأكثر من خطأ سيتم تفاديه باستعمال مناسب للمراسف . لقد ذكرنا مثلاً في الفصل 22 الماكرو - تعليمة PROLOGUE التي تحلّ هذه المسألة وتوفّر على المبرمج كتابة صعبة للتعليقات الأولية .

2.2.23 . جسم البرنامج

يتألف من تعليقات قابلة للتنفيذ ومن معطيات . سنضع المعطيات بعد التعليقات . استعمال الأمر LTORG سيسمح لنا بوضع تأويل الثوابت من نوع حرفي في المكان الذي نرغب فيه . المتحولات والثوابت ستكون إذاً متراصة ، مما يجعلها متجاورة في كل dump وستسمح بإجراء تقسيم سهل إلى أقسام إذا كنا نرغب بجعل البرنامج مبسطاً للتعديل والاختبار . سنستعمل عند الحاجة أوامر حجز مكان من الذاكرة بواسطة DC أكثر من بواسطة DS معيّنين بهذه الطريقة منطقة من الذاكرة بقيمة سوف يمكننا مراقبتها في dump (دلق) .

استعمال المرجعيات الرمزية

إن كتابة LR1,2 تعود عملياً إلى العمل بلغة الآلة . وفي المقابل فإن كتابة LR R1,R2 بعد تعريف الرمز R1 و R2 بواسطة EQU معناها استعمال إمكانيات ومرونة الترميز ، والمرجعان R1 و R2 يظهران في جدول الرموز . من الأفضل أيضاً إعطاء المراسف والمتحولات أسماء مكوّدة حرفياً كما جرى في أمثلة الفصل 15 . فليس من المزعج أكثر من قراءة التعليقات التي تذكر المراسف بشكل ظاهر .

هكذا ، فكتابة $B * + 14$ تؤدي إلى سيطرة تكمن في تجميد البرنامج ، ويصبح من

غير الممكن إدخال تعليقات جديدة بين العنوانين * 14+ * دون تعديل تعليقات الضريع . لذا فمن الأفضل تعريف وسم ALPHA وكتابة B ALPHA . الكتابات من النوع $n + *$ لا يجب أن تستعمل إلا داخل الماكرو - تعريفات . وختاماً يجب على البرنامج أن يكون دائماً مكتوباً مع أخذ التعديلات اللاحقة بعين الاعتبار إضافة إلى مسائل الصيانة ..

هكذا يجب تعريف جميع العناصر القابلة للتعديل في البرنامج بواسطة EQU . هذا الأمر هو شديد الأهمية . وفي حالة التعديل فهو يسمح بتخفيض عدد التغيرات المطلوب إجراؤها . ويقدم فائدة تكمن في جعل التعليقات « مزودة بملاحظات » . إن التمرين 8.13 يوضح لنا ذلك .

الخاصية - طول

تسمح بجعل البرنامج يحتوي على متغيرات . كل تعديل على طول المنطقة لن يؤثر على التعليقات التي تذكر هذا الطول بواسطة L'ZONE .

تركيبية منطقة المعطيات

بدلاً من مراجعة أقسام (field) نفس المنطقة بواسطة المسافة بالنسبة لبداية المنطقة ، من الأفضل تخصيص (بواسطة EQU) أسماء رمزية لمختلف هذه الأقسام . كل تعديل على التركيبية يصبح عندئذ سهلاً . يوضح لنا التمرين 2.8 تعريف تركيبية كهذه .

إستعمال الكود الحرفي

يترك للمؤول مهمة تعريف الثوابت الضرورية دون إسهاب . هذه الثوابت يمكن أن تكون مجموعة في المكان المطلوب بواسطة الأمر LTORG .

كتابة الأوسمة

سنعرّف الأوسمة بواسطة الأمر DSOH . نتأكد من تسطير (إصطفاف) حدود نصف - كلمة والوسم لن يعود مرتبطاً بالتعليمة الموجودة في الجهة المقابلة له . سيصبح ممكناً عكس بعض التعليقات بواسطة معالجة بسيطة للبطاقات .

إستعمال المراسف

قبل أية عملية برمجة يجب التنقيب عن الخيارات التي يقوم بها النظام لاستعمال المراسف . وقد جرى عرض ذلك في الفصل 21 . وللمبرمج فائدة في إجراء نفس الاختيار لأسباب تتعلق بالتوافق . فلنذكر أن OS :

يشحن في R15 عنوان نقطة الدخول ،

في R14 عنوان العودة ،

في R13 عنوان المنطقة SAVE AREA .

ويستعمل R0 لإرسال نتيجة مهمة من نوع (FUNCTION في فورتران) ،

و R1 لإرسال عنوان لائحة متغيرات إلى برنامج ثانوي .

بعض التعليقات (TRT, EMDK) تستعمل المرصفين R1 و R2 . سيختار المبرمج مرافق القاعدة من ضمن المرافق 12 ، 11 و... ومرافق العمل من ضمن المرافق 3 ، 4 ، ...

إستعمال الماكرو - لغة (MACRO-language)

بإستعمال الماكرو لغة فإن المؤول يقترب من اللغة المتطورة . وهي تسمح للمبرمج بأن يكون مزوداً بوسائل إعداد البرنامج وجعله إنشائياً (مركباً) . وسيكون بإمكانه ، مثلاً ، إنشاء ماكرو - تعريف يسمح له بمتابعة أثر البرنامج عند التنفيذ بواسطة طباعة الأوسمة خلال مرحلة الاختبار . عند التأويل النهائي فإن توليد الماكرو - تعليمية سيتم إلغاؤه بواسطة تعديل بسيط لقيمة متحولة التأويل . ولن تولد أوسمة بواسطة ETIQ DS OH . بإمكان المبرمج أن يقوم أيضاً بإنشاء ماكرو تعريفات تولد مثلاً : تعليمات من نوع DO ، WHILE ، ENDDO ، ... وبإمكان الأوسمة أن تختفي من النص المطلوب تأويله ويصبح البرنامج أكثر إنشائياً .

وفي النهاية فإن الزجلة يمكن أن تحصل على التركيبة التالية :

MACRO-DÉFINITIONS
COMMENTAIRES
EQU ...
PROLOGUE
CORPS
EPILOGUE
ZONE DE DONNEES

ماكرو تعليمات
ملاحظات
EQU...
مقدمة
خاتمة
جسم البرنامج
منطقة المعطيات

3.23 . الخلاصة

بشكل عام لا تؤيد المبالغة في استعمال الحيل والخلق من قبل المبرمج . فالبرنامج « المتحيل » هو غافض على العموم بالنسبة للقارئ المبتدئ ، وأحياناً تقترب الحيل من الإضرار بالمبهم ويمكننا هنا تصور المشاكل التي قد تعترض عمل فريق صيانة البرامج .

في لغة المؤول تختلف المسألة نوعاً ما . فبالإمكان إقامة عدد معين من الحيل ضمن نطاق تقنيات الحل وفي هذا الإطار يتعين على المبرمج أن يعرفها . لقد ذكرنا خلال الأمثلة والتأويل عدد كبيراً من الصفات المنتشرة بكثافة بشكل يسمح لنا باعتبارها كأدوات أساسية . هذا هو السبب الذي يجعلنا نصرّ على دراستها من قبل القارئ بعناية واهتمام .

حلول التمارين

النظام 10	النظام 2	النظام 16	تمرين 1.2 -
15	1111	F	
35	10 0011	23	
256	1 0000 0000	100	
1024	100 0000 0000	400	
348.5	1 0101 1100.1	15C.8	

النظام 16	النظام 10	النظام 2	تمرين 2.2 -
3A	58	11 1010	
FFF (=1000-1)	4095	1111 1111 1111	
1A3B	6715	1 1010 0011 1011	
ABC	2748	1010 1011 1100	

تمرين 3.2 - المكمل إلى FFFF : E5C4

المكمل إلى E5C5:2

الطرح بواسطة جمع المكمل إلى 2 (نتحقق ما إذا كان يحق لنا تجاهل المرحل) النتيجة : 1081 .

1A3B على 32 بته : 00 00 1A 3B
E5C5 على 32 بته : FF FF E5 C5

تمرين 4.2 - تكويد الإشارة والقيمة المطلقة : $4.16^7 + 16^6 + 15.16^5$ -

التكويد بالمكمل إلى 2 : $3.16^7 + 14.16^6 + 16^5$ -

التكويد بالفاصلة المتحركة : $16^1 (15.16^{-1})$ -

العكس (الضد) بالإشارة والقيمة المطلقة : 41 F0 00 00

العكس بالمكمل إلى 2 : 3E 10 00 00

العكس بالفاصلة المتحركة : 41 F0 00 00 (معايير)

لا يمكن لهذا التمثيل أن يكون تمثيل عدد مكود بالنظام DCB (عشري مكود ثنائيًا) .

$$\begin{aligned}
 C5 \ 03 \ 20 \ 00 &= -16^5(3.16^{-2}+2.16^{-3}) & \text{تمرين 5.2} \\
 &= -\frac{16^5}{16} \cdot 16(3.16^{-2}+2.16^{-3}) \\
 &= -16^4(3.16^{-1}+2.16^{-2}) = C4 \ 32 \ 00 \ 00
 \end{aligned}$$

TAB DC 100AL1(*-TAB+1) تمرين 1.8
 TAB DC 100A((*-TAB)/4+1)

NOSS DS OCL13 L'NOSS = 13
 SEXE DS CL1 L'SEXE = 1
 DATE DS OCL4 L'DATE = 4
 ANNEE DS CL2 L'ANNEE = 2
 MDIS DS CL2 L'MDIS = 2
 L'IEUNAI DS OCL5 L'LIEUNAI = 5
 DEPART DS CL2 L'DEPART = 2
 COM DS CL3 L'COM = 3
 NO DS CL3 L'NO = 3

Z1 DS OF تأطير على حد كلمة
 PR1X DS OCL12 *
 QTE DS ZL8
 ORG ZL4
 Z2 DS Z1
 NO DS OCL14
 TEXTE DS F
 CL10

تمرين 1.9

L'JC	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE STATEMENT
000000				1	CSECT
000000	5810 C02C	0002C	00000	2	USING *
000000	5833 C02C	0002C		3	8,0
000000	0000			4	L 3,0(3)
000000	*** ERROR ***			5	LR A,0
000000	0000 0300	00004		6	ST D,0*(3,C)
000000	*** ERROR ***			7	L A,0(1011'(3)
000000	5803 0000	00008		8	L D,0(8)
000000	0000 0000	00040		9	L A,0(8)
000000	5801 C040	00040		10	HVC A(8,C),D
000000	0200 A000	00000	0002C	11	HVC E(L'D),D
000000	0203 C040	00040	0002C	12	L 2,0+L'D
000000	5820 C030	00030		13	EQU 0
000000				14	EQU 1
000000				15	EQU 10
000000				16	DS 5F
000000				17	DS 12F
000000				18	END

ASSEMBLER DIAGNOSTICS AND STATISTICS

SYN	ERROR CODE	MESSAGE
5	IF0217	RELOCATABILITY ERROR NEAR OPERAND COLUMN 4
6	IF0217	RELOCATABILITY ERROR NEAR OPERAND COLUMN 2
8	IF0217	RELOCATABILITY ERROR NEAR OPERAND COLUMN 2

NUMBER OF STATEMENTS FLAGGED IN THIS ASSEMBLY = 3
 HIGHEST SEVERITY WAS 12

تمرين 1.11 -

حلول أخرى بواسطة «أو المختصرة» أو «الإزاحات» .

$$\begin{matrix} LA & R,0 \\ SR & R,R \end{matrix}$$

تمرين 2.11 -

$LCR \quad R,R$

تمرين 3.11 -

نستعمل كون نصف الكلمة موسّعاً إلى كلمة قبل العملية بواسطة انتشار
 بتة ذات وزن قوي .

$$LH \quad R, -H'-1'$$

تمرين 4.11 -

$$\begin{matrix} LA & R,2048 \\ LA & R,4095 \\ L & R,=F'4095' \end{matrix} \quad \text{أو} \quad \begin{matrix} LA & R,4095 \\ LA & R,1(0,R) \end{matrix}$$

تمرين 5.11 -

$LA \quad R,4(0,R)$

تمرين 6.11 -

$$\begin{matrix} MVI & ZONE,C's' \\ MVC & ZONE+1(L'ZONE-1),ZONE \end{matrix}$$

 نستعمل كون الحركة تتمّ بآلية بعد بآلية من اليسار إلى اليمين .

تمرين 1.12 -

عدد التكرارات .

$$\begin{matrix} N & DC & \dots \\ R1 & EQU & 3 \\ & L & R1,N \\ TRAIT & & \\ & & \\ BCT & R1,TRAIT \end{matrix}$$

 معالجة التكرار .

تمرين 2.12 -

تسمح الماكرو تعليمة SNAP بالحصول على عمليات دلق («dumps»)
 جزئية في الذاكرة . ويجب أن تسبقها ماكرو OPEN (فتح سجل) . في
 حالتنا الحاضرة يمتدّ الدلق dump من العنوان SNAPDEB حتى العنوان
 SNAPFIN . تعطي الكلمة PSW عنوان بداية SNAP . وتعطي الجهة

اليمنى من dump ، حتى يكون ذلك ممكناً ، تفسير محتوى الذاكرة الثنائي على شكل سمات . وسيتمرن القارئ بمحاولة إيجاد محتويات مختلف مناطق البرنامج عبر حساب العناوين من خلال العنوان الأساسي الموجود في المرفص 12 .

(أنظر الالاحة listing في الصفحة الالاحة) .

تمرين 3.12 -

LOC	OBJECT	CODE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATEMENT
000000					1	DEBUT	START 0
					2		PRINT NOGEN,DATA
					3		عكس سلسلة من السمات *
				00003	4	WDFK	EGU 3
				00004	5	IND1	EJU 4
				00005	6	INC2	EJU 5
000000					7	SNAPDIB	OS 2H
000000					8	PROLOGUF	OS 0H
000000	90EC	D00C	0C00C		9	STM	14,12,12(13)
000004	18CF			0000C	10	USING	DEBUT,12
000006	5C00	C078	0C078		11	LR	12,15
00000A	4100	C074	0C074		12	ST	13,SAVE+4
					13	LA	13,SAVE
00000E	4150	C000	00000		15	LA	INC2,0
000012	4140	0005	00005		16	LA	INC1,1,CH1
000016					17	BCL	OS 0H
00001A	4334	C067	00067		18	IC	WORK,CH1-1(IND1)
00001E	4235	CC60	00060		19	STC	WORK,CH2(IND2)
00001E	4155	00C1	00001		20	LA	INC2,1(IND2)
000022	4640	C016	00016		21	HCT	INC1,BCL

تمرين 4.12 - BCTR R,0

تمرين 5.12 - BALR R,0

تمرين 1.13 - XC ZONE,ZONE منطقة بطول L
XR R1,R1 مرفص
NI OCTET,X'00' باية

تمرين 2.13 - لنفترض التعليمة في العنوان INSTR . إذن يوجد كود الطول في INSTR + 1 (تعليمة بنسق SS) .

NI (إعادة تصغير)

OI (حيث XX هو الطول ناقص واحد)

علينا أن نتذكر أنه ، بالنسبة للتعليقات من النوع SS ، الطول المؤول هو الطول ناقص واحد .

تمرين 3.13 -

XC ZONE1(L),ZONE2
XC ZONE2(L),ZONE1
XC ZONE1(L),ZONE2

XR R1,R2
XR R2,R1
XR R1,R2

PACK OCTET,OCTET أو UNPK OCTET,OCTET

تمرين 4.13 - كما في التمرين 6.11 ، نستعمل كون العمليات مع التعليقات MVC ، CLC ... تجري بايئة بعد بايئة مع انتشار من اليسار إلى اليمين .

(مقارنة أول بايئة مع 0)
 CLI ZONE,X'00'
 BNE NONZERO
 CLC ZONE+1(L'ZONE-1),ZONE
 BNE NONZERO
 BE ZERO

التعرّف إلى الفراغ (blank) يتم عبر المقارنة مع X'40' .

تمرين 5.13 -

XI ++5,X'F0'
 NOP ETIQ

تمرين 6.13 -

NOP ETIQ
 XI --3,X'F0'

تمرين 7.13 . INCRE و REF يشكّلان مرصفاً مزدوجاً يحتوي الزيادة والمرجع بالنسبة للتعليمة BXLE و NOMBRE هو عنوان العدد. أما PTR فهو مرصّف مصوّب (مؤشّر) .

NOMBRE
 +
 F0 F0 F0 F4 F2 F1
 +PTR +REF
 LA PTR,NOMBRE
 LA REF,L'NOMBRE-1(PTR)
 LA INCRE,1
 TEST CLI 0(PTR),C'0'
 BNE SUITE
 MVI 0(PTR),C'
 BXLE PTR,INCRE,TEST
 SUITE

تمرين 8.13 -

INDIC DC X'00'
 INDEC EQU X'80'
 INDECR EQU X'40'
 INDMAIT EQU X'20'

 OI INDEC,INDMAIT
 OI INDEC,INDEC+INDMAIT
 NI INDEC,X'FF'-(INDEC+INDECR)

 TM INDEC,INDMAIT
 BO ALPHA

 TM INDEC,INDEC+INDMAIT
 BO BETA
 BM GAMMA
 BZ DELTA

مع هذا الحل فإنّ التعديل المتعلّق بـ INDEC يُترجم بواسطة :

لا تتأثر أي تعليمة تحديد موضوع أو اختبار . والأمر لا يكون كذلك إن نحن لم نستعمل EQU لتحديد المؤشرات الثنائية ، فحينئذٍ لكان الكود مجمداً بسبب ظهور القيم X'80 ... في قلب التعليمات نفسها .
من جهة أخرى فإن هذه التقنية تحول التعليمات لأن تصبح مؤلفة ذاتياً .

تمرين 1.14 -

SLL R,32
SRL R,32 أو

تمرين 2.14 -

SLA R,3 : 2³ يكتب الضرب بـ
SRA R,4 : 16 القسمة على

ترافق القسمة عملية بتر (قطع) . والتمثيل بالمكمل إلى 2 يعادل $15/2 +$
تعطي 7 في حين أن $15/2 -$ تعطي -8 .

تمرين 3.14 -

R SLDA R,0
ZERO
هو مرصف مزدوج

تمرين 4.14 . أثناء عملية إزاحة دائرية إلى اليسار نحاول إعادة إدخال كل بته خارجة في جهة اليمين . العمل يتم على مرصف مزدوج . بعد تصغير مرصف اليسار نجري إزاحة مزدوجة بشكل يسمح بأن نجد من جديد في مرصف اليسار البتات المفقودة في مرصف اليمين . ونتيح لنا تعليمة أو (OR) بإعادة وضعها في مرصف اليمين . هنا نجري إزاحة دائرية من أربعة مواقع على المرصف 7 .

SLL 6,32 تصغير
SLDL 6,4
OR 7,6

تمرين 1.18 -

نستعمل تعليمة TR « بالقلب »

TR	CLE,ARTICLE	
ARTICLE	DC	CL10 'ABCDEFGHIJ' (فقرة)
CLE	DS	OCL5 (مفتاح)
DC	HL1'5,6,7,1,2'	

تمرين 2.18 -

نستعمل التعليمة TR

TR CHAINE (B), TABLE

DC C'0123456789ABCDEF'

(جدول)

DC 2F

(سلسلة)

ملحقات

جدول توكيد السهات
جدول أبجدي للتعليقات
أوامر المؤول
مميزات الثوابت
كود حرفي (تذكيري) موسع

جدول تكميد السمات

بطاقة مفقودة	سمة مطبوعة	تذكيري حرفي	سادس عشري	بطاقة مفقودة	سمة مطبوعة	تذكيري حرفي	سادس عشري
0	00		12-0-9-8-1	64	40	STH	لا تقيس
1	01		12-9-1	65	41	LA	12-0-9-1
2	02		12-9-2	66	42	STC	12-0-9-2
3	03		12-9-3	67	43	IC	12-0-9-3
4	04	SPM	12-9-4	68	44	EX	12-0-9-4
5	05	BALR	12-9-5	69	45	BAL	12-0-9-5
6	06	BCTR	12-9-6	70	46	BCT	12-0-9-6
7	07	BCR	12-9-7	71	47	BC	12-0-9-7
8	08	SSK	12-9-8	72	48	LH	12-0-9-8
9	09	ISK	12-9-9	73	49	CH	12-9-1
10	0A	SVC	12-9-8-2	74	4A	AH	12-9-2
11	0B		12-9-8-3	75	4B	SH	12-9-3
12	0C		12-9-8-4	76	4C	MH	12-9-4
13	0D		12-9-8-5	77	4D		12-9-5
14	0E	MVCL	12-9-8-6	78	4E	CYD	12-9-6
15	0F	CLCL	12-9-8-7	79	4F	CVB	12-9-7
16	10	LPR	12-11-9-8-1	80	50	ST	12
17	11	LNR	11-9-1	81	51		12-11-9-1
18	12	LTR	11-9-2	82	52		12-11-9-2
19	13	LCR	11-9-3	83	53		12-11-9-3
20	14	NR	11-9-4	84	54	N	12-11-9-4
21	15	CLR	11-9-5	85	55	CL	12-11-9-5
22	16	OR	11-9-6	86	56	O	12-11-9-6
23	17	XR	11-9-7	87	57	X	12-11-9-7
24	18	LR	11-9-8	88	58	L	12-11-9-8
25	19	CR	11-9-8-1	89	59	C	11-8-1
26	1A	AR	11-9-8-2	90	5A	A	11-8-2
27	1B	SR	11-9-8-3	91	5B	S	11-8-3
28	1C	MR	11-9-8-4	92	5C	M	11-8-4
29	1D	DR	11-9-8-5	93	5D	D	11-8-5
30	1E	ALR	11-9-8-6	94	5E	AL	11-8-6
31	1F	SLR	11-9-8-7	95	5F	SL	11-8-7
32	20	LPDR	11-0-9-8-1	96	60	STD	11
33	21	LNDR	0-9-1	97	61		0-1
34	22	LTDR	0-9-2	98	62		11-0-9-2
35	23	LCDR	0-9-3	99	63		11-0-9-3
36	24	HDR	0-9-4	100	64		11-0-9-4
37	25	LRDR	0-9-5	101	65		11-0-9-5
38	26	MXR	0-9-6	102	66		11-0-9-6
39	27	MXDR	0-9-7	103	67	MXD	11-0-9-7
40	28	LDR	0-9-8	104	68	LD	11-0-9-8
41	29	CDR	0-9-8-1	105	69	CD	0-8-1
42	2A	ADR	0-9-8-2	106	6A	AD	12-11
43	2B	SDR	0-9-8-3	107	6B	SD	0-4-3
44	2C	MDR	0-9-8-4	108	6C	MD	0-4-4
45	2D	DDR	0-9-8-5	109	6D	DD	0-4-5
46	2E	AWR	0-9-8-6	110	6E	AW	0-4-6
47	2F	SWR	0-9-8-7	111	6F	SW	0-4-7
48	30	LPER	12-11-0-9-8-1	112	70	STE	12-11-0
49	31	LNER	9-1	113	71		12-11-0-9-1
50	32	LTER	9-2	114	72		12-11-0-9-2
51	33	LCER	9-3	115	73		12-11-0-9-3
52	34	HER	9-4	116	74		12-11-0-9-4
53	35	LRER	9-5	117	75		12-11-0-9-5
54	36	AXR	9-6	118	76		12-11-0-9-6
55	37	SKR	9-7	119	77		12-11-0-9-7
56	38	LER	9-8	120	78	LE	12-11-0-9-8
57	39	CER	9-8-1	121	79	CE	8-1
58	3A	ABR	9-8-2	122	7A	AE	8-2
59	3B	SEB	9-8-3	123	7B	SE	8-3
60	3C	MER	9-8-4	124	7C	ME	8-4
61	3D	DER	9-8-5	125	7D	DE	8-5
62	3E	AUR	9-8-6	126	7E	AU	8-6
63	3F	SUR	9-8-7	127	7F	SU	8-7

جدول تكويد السيات

بطاقة مطبوعة	بلا سمة مطبوعة	تذكيري	سادس عشري	أ. ب. ج.	بطاقة	سمة مطبوعة	تذكيري	سادس عشري	عشري
128	80	SSM		12-0-8-1	192	C0			12-0
129	81			12-0-1	193	C1			12-1
130	82	LPSW		12-0-2	194	C2			12-2
131	83			12-0-3	195	C3			12-3
132	84	WRD		12-0-4	196	C4			12-4
133	85	RDD		12-0-5	197	C5			12-5
134	86	BXH		12-0-6	198	C6			12-6
135	87	BXLE		12-0-7	199	C7			12-7
136	88	SRL		12-0-8	200	C8			12-8
137	89	SLL		12-0-9	201	C9			12-9
138	8A	SRA		12-0-8-2	202	CA			12-0-8-2
139	8B	SRA		12-0-8-3	203	CB			12-0-8-3
140	8C	SRDL		12-0-8-4	204	CC			12-0-8-4
141	8D	SLDL		12-0-8-5	205	CD			12-0-8-5
142	8E	SRDA		12-0-8-6	206	CE			12-0-8-6
143	8F	SLDA		12-0-8-7	207	CF			12-0-8-7
144	90	STM		12-11-8-1	208	D0			11-0
145	91	TM		12-11-1	209	D1	MVN	J	11-1
146	92	MVI		12-11-2	210	D2	MVC	K	11-2
147	93	TS		12-11-3	211	D3	MVZ	L	11-3
148	94	NI		12-11-4	212	D4	NC	M	11-4
149	95	CLI		12-11-5	213	D5	CLC	N	11-5
150	96	OI		12-11-6	214	D6	OC	O	11-6
151	97	XI		12-11-7	215	D7	XC	P	11-7
152	98	LM		12-11-8	216	D8		Q	11-8
153	99			12-11-9	217	D9		R	11-9
154	9A			12-11-8-2	218	DA			12-11-8-2
155	9B			12-11-8-3	219	DB			12-11-8-3
156	9C	SIO		12-11-8-4	220	DC	TR		12-11-8-4
157	9D	TIO		12-11-8-5	221	DD	TRT		12-11-8-5
158	9E	HIO		12-11-8-6	222	DE	ED		12-11-8-6
159	9F	TCH		12-11-8-7	223	DF	EDMK		12-11-8-7
160	A0			11-0-8-1	224	E0			0-8-1
161	A1			11-0-1	225	E1			0-1
162	A2			11-0-2	226	E2		S	0-2
163	A3			11-0-3	227	E3		T	0-3
164	A4			11-0-4	228	E4		U	0-4
165	A5			11-0-5	229	E5		V	0-5
166	A6			11-0-6	230	E6		W	0-6
167	A7			11-0-7	231	E7		X	0-7
168	A8			11-0-8	232	E8		Y	0-8
169	A9			11-0-9	233	E9		Z	0-9
170	AA			11-0-8-2	234	EA			11-0-8-2
171	AB			11-0-8-3	235	EB			11-0-8-3
172	AC	STNSM		11-0-8-4	236	EC			11-0-8-4
173	AD	STOSM		11-0-8-5	237	ED			11-0-8-5
174	AE	SIGP		11-0-8-6	238	EE			11-0-8-6
175	AF	MC		11-0-8-7	239	EF			11-0-8-7
176	B0			12-11-0-8-1	240	F0	SRP	0	0
177	B1	LRA		12-11-0-1	241	F1	MVO	1	1
178	B2			12-11-0-2	242	F2	PACK	2	2
179	B3			12-11-0-3	243	F3	UNPK	3	3
180	B4			12-11-0-4	244	F4		4	4
181	B5			12-11-0-5	245	F5		5	5
182	B6	STCTL		12-11-0-6	246	F6		6	6
183	B7	LCTL		12-11-0-7	247	F7		7	7
184	B8			12-11-0-8	248	F8	ZAP	8	8
185	B9			12-11-0-9	249	F9	CP	9	9
186	BA	CS		12-11-0-8-2	250	FA	AP		12-11-0-8-2
187	BB	CDS		12-11-0-8-3	251	FB	SP		12-11-0-8-3
188	BC			12-11-0-8-4	252	FC			12-11-0-8-4
189	BD	CLM		12-11-0-8-5	253	FD	MP		12-11-0-8-5
190	BE	STCM		12-11-0-8-6	254	FE	DP		12-11-0-8-6
191	BF	ICM		12-11-0-8-7	255	FF			12-11-0-8-7

جدول أبجدي للتعليمات

النسق	منطقة العوامل	Format	منطقة العوامل
RR	R_1, R_2	SI	$D_1(B_1), I_2$
RR-M	M_1, R_2		
RR-1	R_1	S	$D_2(B_2)$
RR-1	I_1		
RX	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	SS-1	$D_1(L, B_1), D_2(B_2)$
RX-M	$M_1, D_2(X_2, B_2)$	SS-2	$D_1(L_1, B_1), D_2(L_2, B_2)$
		SS-3	$D_1(L_1, B_1), D_2(B_2), I_3$
RS	$R_1, R_3, D_2(B_2)$	R_3 : مرادف X D : إزاحة M : قطاع بأربعة بتات I : قيمة فورية L : طول	
RS-M	$R_1, M_3, D_2(B_2)$		

الدالة (الوظيفة)	حرفي N تذكيري	COP سادس عشري	النسق	موضع CC
Add	AR	1A	RR	*
Add	A	5A	RX	*
Add Decimal	AP	FA	SS-2	*
Add Halfword	AH	4A	RX	*
Add Logical	ALR	1E	RR	*
Add Logical	AL	5E	RX	*
AND	NR	14	RR	*
AND	N	54	RX	*
AND	NI	94	SI	*
AND	NC	D4	SS-1	*
Branch and Link	BALR	05	RR	
Branch and Link	BAL	45	RX	
Branch on Condition	BCR	07	RR-M	
Branch on Condition	BC	47	RX-M	
Branch on Count	BCTR	06	RR	
Branch on Count	BCT	46	RX	
Branch on Index High	BXH	86	RS	
Branch on Index Low or Equal	BXLE	87	RS	
Compare	CR	19	RR	*
Compare	C	59	RX	*
Compare and Swap	CS	BA	RS	*
Compare Decimal	CP	F9	SS-2	*
Compare Double and Swap	CDS	BB	RS	*
Compare Halfword	CH	49	RX	*
Compare Logical	CLR	15	RR	*
Compare Logical	CL	55	RX	*
Compare Logical	CLC	D5	SS-1	*
Compare Logical	CLI	95	SI	*
Compare Logical Characters under Mask	CLM	BD	RS-M	*
Compare Logical Long	GLCL	0F	RR	*
Convert to Binary	CVB	4F	RX	
Convert to Decimal	CVD	4E	RX	

الدالة (الوظيفة) Fonction	حرفي تذكيري Mnemo- nique	سامن عشري hexa- derimal	النسق Format	محدد موضع CC
Divide	DR	1F	RR	
Divide	D	5D	RX	
Divide Decimal	DP	FD	SS-2	
Edit	ED	DE	SS-1	*
Edit and Mark	EDMK	DF	SS-1	*
Exclusive OR	XR	17	RR	*
Exclusive OR	X	57	RX	*
Exclusive OR	XI	97	SI	*
Exclusive OR	XC	D7	SS-1	*
Execute	EX	44	RX	
Insert Character	IC	43	RX	
Insert Characters under Mask	ICM	BF	RS-M	*
Load	LR	18	RR	
Load	L	58	RX	
Load Address	LA	41	RX	
Load and Test	LTR	12	RR	*
Load Complement	LCR	13	RR	*
Load Halfword	LH	48	RX	
Load Multiple	LH	98	RS	
Load Negative	LNP	11	RR	*
Load Positive	LPR	10	RR	*
Monitor Call	MC	AF	SI	
Move	MVI	92	SI	
Move	MVC	D2	SS-1	
Move Long	MVCL	0E	RR	*
Move Numerics	MVN	D1	SS-1	
Move with Offset	MVO	F1	SS-2	
Move Zones	MVZ	D3	SS-1	
Multiply	MR	1C	RR	
Multiply	M	5C	RX	
Multiply Decimal	MP	FC	SS-2	
Multiply Halfword	MH	4C	RX	
OR	GR	16	RR	*
OR	O	56	RX	*
OR	OI	96	SI	*
OR	OC	D6	SS-1	*
Pack	PACK	F2	SS-2	
Set Program Mask	SPM	04	RR-1	
Shift and Round Decimal	SRP	FD	SS-3	*
Shift Left Double	SLDA	8F	RS	*
Shift Left Double Logical	SLDL	8D	RS	
Shift Left Single	SLA	8B	RS	*
Shift Left Single Logical	SLL	89	RS	
Shift Right Double	SRDA	8E	RS	*
Shift Right Double Logical	SRDL	8C	RS	
Shift Right Single	SRA	8A	RS	*
Shift Right Single Logical	SRL	88	RS	
Store	ST	50	RX	
Store Character	STC	42	RX	
Store Characters under Mask	STCM	BE	RS-M	
Store Clock	STCK	B205	S	*
Store Halfword	STH	40	RX	
Store Multiple	STM	90	RS	

Subtract	SR	1B	RR	*
Subtract	S	5B	RX	*
Subtract Decimal	SP	FB	SS-2	*
Subtract Halfword	SH	4B	RX	*
Subtract Logical	SLR	1F	RR	*
Subtract Logical	SL	5F	RX	*
Supervisor Call	SVC	0A	RR-I	
Test and Set	TS	93	S	*
Test under Mask	TM	91	SI	*
Translate	TR	DC	SS-1	
Translate and Test	TRT	DD	SS-1	*
Unpack	UNPK	F3	SS-2	
Zero and Add Decimal	ZAP	F8	SS-2	*

تعليمات حسابية بالقاسلة المتحركة

Add Normalized, Extended	AXR	36	RR	*
Add Normalized, Long	ADR	2A	RR	*
Add Normalized, Long	AD	6A	RX	*
Add Normalized, Short	AER	3A	RR	*
Add Normalized, Short	AE	7A	RX	*
Add Unnormalized, Long	AWR	2E	RR	*
Add Unnormalized, Long	AW	6E	RX	*
Add Unnormalized, Short	AUR	3E	RR	*
Add Unnormalized, Short	AU	7E	RX	*
Compare, Long	CDR	29	RR	*
Compare, Long	CD	69	RX	*
Compare, Short	CER	39	RR	*
Compare, Short	CE	79	RX	*
Divide, Long	DDR	2D	RR	
Divide, Long	DD	6D	RX	
Divide, Short	DER	3D	RR	
Divide, Short	DE	7D	RX	
Halve, Long	HDR	24	RR	
Halve, Short	HER	34	RR	
Load and Test, Long	LTDR	22	RR	*
Load and Test, Short	LTER	32	RR	*
Load Complement, Long	LCOR	23	RR	*
Load Complement, Short	LCER	33	RR	*
Load, Long	LDR	28	RR	
Load, Long	LD	68	RX	
Load Negative, Long	LNDR	21	RR	*
Load Negative, Short	LNER	31	RR	*
Load Positive, Long	LPDR	20	RR	*
Load Positive, Short	LPER	30	RR	*
Load Rounded, Extended Long	LRDR	25	RR	
Load Rounded, Long to Short	LRER	35	RR	
Load, Short	LER	38	RR	
Load, Short	LE	78	RX	
Multiply, Extended	MXR	26	RR	
Multiply, Long	MDR	2C	RR	
Multiply, Long	MD	6C	RX	
Multiply, Long/Extended	MXDR	27	RR	
Multiply, Long/Extended	MXD	67	RX	
Multiply, Short	MER	3C	RR	
Multiply, Short	ME	7C	RX	
Store, Long	STD	60	RX	

Store, Short	STE	70	RX	*
Subtract Normalized, Extended	SXR	37	RR	*
Subtract Normalized, Long	SDR	2B	RR	*
Subtract Normalized, Long	SD	6B	RX	*
Subtract Normalized, Short	SER	3B	RR	*
Subtract Normalized, Short	SE	7B	RX	*
Subtract Unnormalized, Long	SWR	2F	RR	*
Subtract Unnormalized, Long	SW	6F	RX	*
Subtract Unnormalized, Short	SUR	3F	RR	*
Subtract Unnormalized, Short	SU	7F	RX	*

أوامر المؤول

١ تعريف المعطيات	DC DS CCW	Assemblage conditionnel تأويل مشروط	MACRO MNOTE MEXIT MEND
تقطيع	START CSECT DSECT COM ENTRY EXTRN		ACTR AGO AIF ANOP GBLA GBLB GBLC LCLA LCLB LCLC SETA SETB SETC
تعريف المراصف القاعدية	USING DROP		
مراقبة اللاتحة	TITLE EJECT SPACE PRINT		
مراقبة البرنامج	EOJ ORG LTORG CNOP END COPY PUNCH REPRO ISEQ ICTL PUSH POP OPSYN		

مميزات الثوابت

النوع	الطول الضمي	حد الإصطفاق	يتميز بـ	بتر أو ملء إلى
C	-	باينة	سبوت	اليمن
X	-	باينة	أرقام سادس عشرية	اليسار
B	-	باينة	أرقام ثنائية	اليسار
F	4	كلمة	أرقام عشرية	اليسار
H	2	نصف كلمة	أرقام عشرية	اليسار
E	4	كلمة	أرقام عشرية	اليمن
D	8	كلمة مزدوجة	أرقام عشرية	اليمن
L	16	كلمة مزدوجة	أرقام عشرية	اليمن
P	-	باينة	أرقام عشرية	اليسار
Z	-	باينة	أرقام عشرية	اليسار
A	4	كلمة	تعبير	اليسار
Y	2	نصف كلمة	تعبير	اليسار
S	2	نصف كلمة	تعبير	-
V	4	كلمة	مز قابل للنقل	اليسار

الكود الحرفي موسع

القناع	التعليمة المولدة	المعنى ...	كود العملية الحرفي
1111	BC 15, ... BCR 15, ...	تفرع غير مشروط	B ... BR ...
0000	BC 0, ... BCR 0, ...	لا عملية	NOP ... NOPR ...
... بعد تعليقات المقارنة			
تفرع إذا كان :			
0010	BC 2, ... BCR 2, ...	$Op(*) 2 > \text{المؤثر}$	BH ... BHR ...
0100	BC 4, ... BCR 4, ...	" < "	BL ... BLR ...
1000	BC 8, ... BCR 8, ...	" = "	BE ... BER ...
1101	BC 13, ... BCR 13, ...	" ≤ "	BNH ... BNHR ...
1011	BC 11, ... BCR 11, ...	" ≥ "	BNL ... BNLR ...
0111	BC 7, ... BCR 7, ...	" ≠ "	BNE ... BNER ...
... بعد التعليقات الحسابية			
تفرع إذا كانت النتيجة			
0001	BC 1, ... BCR 1, ...	فيض عن السعة ...	BO ... BOR ...
0010	BC 2, ... BCR 2, > 0	BP ... BPR ...
0100	BC 4, ... BCR 4, < 0	BM ... BMR ...
1101	BC 13, ... BCR 13, ≤ 0	BNP ... BNPR ...
1011	BC 11, ... BCR 11, ≥ 0	BNM ... BNMR ...
0111	BC 7, ... BCR 7, ≠ 0	BNZ ... BNZR ...
1000	BC 8, ... BCR 8, = 0	BZ ... BZR ...

(*) المقصود هما المؤثران 1 و 2 في تعليمة المقارنة .

ملاحظة : الكود الحرفي التذكيري المنتهي بحرف ٢ يؤلف تعليقات من النسق RR . المرصف المذكور يحتوي

على عنوان التفرع .

مثلاً : BR 3 تفرع غير مشروط إلى العنوان الواقع في المرصف ٣ .

B ALPHA تفرع غير مشروط إلى العنوان ALPHA .

ترجمة الملاحظات الواردة في بعض البرامج الموجودة في الكتاب

السطر	الملاحظة	الصفحة
5	توابت سيات . لا يوجد اصطفاك خاص . الطول 256	69
6	تأطير إلى اليسار . يتر إلى اليمين	
8	بتر إلى اليمين .	
9	تأطير إلى اليسار تكمله فراغات .	
10	توليد فاصلة عليا واحدة .	
11	نفس الملاحظة	
12	تكرار وبتر	
15	توابت مادمس عشرية . تأطير إلى اليمين . بتر إلى اليسار .	
16	طول ضعيفي	
17	طول ظاهر .	
18	بتر .	
21	توابت ثنائية . الطول الأقصى 256 بايت تأطير إلى اليمين .	
22	تكمله اصفاك إلى اليسار . اصطفاك على البايته .	
23	ثنائي	
24	بتر إلى اليسار .	
25	نتر .	
26	تكرار .	
29	توابت بالفاصلة الثابتة على كلمة (F) أو نصف كلمة (H) .	
30	اصطفاك على الكلمة أو نصف الكلمة . عندما يكون الطول	
31	محددا لا يعود هناك اصطفاك . الثابتة هي بالنظام العشري	
34	إزاحة 3 بتات إلى اليسار (* 8)	
36	إزاحة 3 بتات إلى اليمين (/8)	
39	مدور أعلى	
40	مدور أصغر .	
42	تعديل الطول LONG والاصطفاك ALIGN .	
43	إزاحة بتتين إلى اليسار .	
49	توابت بالفاصلة المتحركة والدقة البسيطة . اصطفاك على الكلمة	70
50	تأطير إلى اليمين . لا بتر . القيمة منقورة .	
51	الطول الضمعي 4 بايتات .	

- 52 بفاصلة متحركة
57 ثوابت بالفاصلة المتحركة وبالدقة المزدوجة
58 اصطفايف على الكلمة المزدوجة . تأطير إلى اليمين . لا يتر
59 القيمة مدوّرة . الطول الضمني 8 بايتات
66 ثوابت بالفاصلة المتحركة وبالدقة الرباعية
67 اصطفايف على الكلمة المزدوجة . الطول الضمني 16 بايتة .
68 لا يتر . القيمة مدوّرة . -أس من 85- إلى 75+ .
73 ثوابت عشرية . الطول الأقصى يبلغ
74 16 بايتة . الإشارة تقع في الربع الأيسر
75 من البايته اليمنى الأخيرة . تأطير إلى اليمين . يتر إلى اليسار .
76 $X'F$ أو $X'C$ في موقع الإشارة يُعتبران مثل +
77 $X'D$ أو $X'E$ في موقع الإشارة يُعتبران مثل -
78 لا يتم ترجمة الفاصلة العشرية أبداً إلى الثنائي .
79 تأطير إلى اليمين . يتر إلى اليسار .
80 الطول الضمني .
82 يتر إلى اليسار
86 الثوابت العشرية المكثفة (Packed)
87 نفس قواعد الثوابت السابقة .
88 تقع الإشارة في الربع الأيمن الأخير .

- 2 رمز خارجي
6 رمز قابل للنقل
9 ثوابت عنوان من النوع A
10 تُكتب DC A (تعبير مطلق أو قابل للنقل)
11 اصطفايف على الكلمة . الطول الضمني 4 بايتات .
12 الأطوال الظاهرة الممكنة هي من 1 إلى 4 بايتات .
13 يتر إلى اليسار . يمكن التحديد في كود حرفي .
18 طول ظاهر
20 رمز خارجي
23 ثوابت عنوان من النوع Y
24 تُكتب DC Y (تعبير مطلق أو قابل للنقل)
25 اصطفايف على نصف الكلمة . الطول الضمني نصف كلمة .
26 الأطوال الظاهرة الممكنة هي من 1 أو 2 بايتة .
27 يتر إلى اليسار . يمكن التحديد في كود حرفي .
29 لاحظوا أن النجمتين
30 تساويان $B + 2$ و B
31 الطول الظاهر
32 يتر إلى اليسار
35 ثوابت عنوان من النوع S
36 تُكتب DC S (تعبير مطلق) .
37 أو DC S (تعبير قابل للنقل) .
38 أو DC S (تعبير مطلق (تعبير مطلق)) .

السطر الملاحظة

الصفحة

73

39 مؤزلة في نصف كلمة . مصطفة عا. نصف الكلمة .

40 لا يمكن تمثيلها في كود حرفي .

42 القاعدة (Base) 0 ، الإزاحة (Déplacement) = 1024

43 قاعدة وإزاحة RELOC

49 ثوابت عنوان من النوع V

50 تُستعمل فقط للعناوين الخارجية من النوع اسم البرنامج NOU-DE-PROG .

51 تكتب DC V (رمز خارجي قابل للنقل)

52 لا يرد الرمز القابل للنقل في أمر خارجي .

53 الطول الضمني 4 بايتات . معدل الطول = 3 أو 4

54 اصطفاة على حد كلمة ، بإمكانه أن يظهر في كود حرفي .

55 يؤخذ المؤزلة كلمة صفر .

79

3 متالية الدخول

4 و5 حفظ المرافف من شحن مرصف القاعدة

6 R12 = مرصف القاعدة

7 البرنامج المتالي

14 اصطفاة كلمة

18 (1) القاعدة 12 ظاهرة

19 (2) القاعدة 12 ظاهرة

21 و23 كلّ التعليقات من (3) حتى (7) تشحن X'89ABCDEF في المرصف 3 . الكتابة (3) هي الوحيدة المستقلة عن مكان ALPHA بإتسية إلى عنوان القاعدة .

24 و25 (3) استعمال تعبير قابل للنقل . قاعدة ضمنية .

26 (4) تعليمة تماثل رمزاً مطلقاً .

30 (7) استعمال كود حرفي

32 (8) "8" هي عبارة عن إزاحة

24 (9) خطأ اصطفاة

36 (10) "12" هي عبارة عن إزاحة

37 (11) "12" هي عبارة عن مرصف قاعدي

38 (12) خطأ في النحو

39 (13) خطأ في النحو

40 (14) خطأ في النحو

41 (15) 12 هي عبارة عن مؤشر

111

3 مؤشر (مضبوب) إلى عنصر من TAB

4 مرصف إضافة إلى BXLE

5 مرصف مرجع إلى BXLE

6 مرصف عمل

11 القاعدة = المرصف 12

16 تصغير (إعداد)

23 حلول الكلمة

111

- 47 حلقة مسح الجدول
48 و49 في حال عدم التبديل يتم فرز (ترتيب) TAB
52 تصغير المؤشر
53 تصغير مرجع BXLE
56 عنصر إيسر في مصرف العمل
57 مقارنة
60 تبديل
62 تحديد موقع INDIC
101 منطقة المعطيات
102 عدد عناصر TAB
105 إعداد INDIC

115

- 39 مؤشر بداية الجدول الثانوي
40 مؤشر نهاية الجدول الثانوي
41 مؤشر المتصف والرتبة
42 مصرف العمل
43 طول العنصر
62 عدد عمليات التكرار في البرنامج
76 إعداد
80 حساب عنوان العنصر الوسط (المتصف)
84 قسمة على $L * 2$
85 (PTRELEM) = عدد العناصر في الجدول الثانوي
87 إذا 0 فزعم حتى 1
89 ضرب \neq
91 مقارنة
92 تفريع إذا كان $ELEM < (MOT)$
93 تفريع إذا كان $ELEM > (MOT)$
95 وجدنا العنصر حساب رتبة العنصر (MOT)
98 قسمة على الطول
100 طباعة الرتبة والقيمة

116

- 129 لم نجده
153 منطقة المعطيات
154 عدد كلمات الجدول
155 طول العنصر

160

- 3 حفظ مرادف للمنادي
5 تعريف وشحن مصرف القاعدة
6 تأخذ المصرف 12 كقاعدة
7 عنوان PROGJ في 12
8 حفظ R13 في المنطقة SAVE AREA من البرنامج .

الصفحة

10	و 11 - حفظ عنوان المنطقة SAVE AREA من هذا البرنامج في المنطقة AREA من التادي 160
16	تعريف المنطقة SAVE AREA
22	متالية نداء PROGK
29	متالية العودة إلى PROGI

فهرست

الموضوع	الصفحة
تقديم	5
تمهيد	7

القسم الأول : عموميات

1 - الآلة البسيطة	9
2 - تكوين المعلومات	20
تمارين	35
3 - العنوان المطلقة ، العنوان النسبية	36
4 - هيكلية الحاسبات IBM 360/370	41
5 - لغة الآلة	45
6 - لغة المؤول	51

القسم الثاني 360/370

7 - العناصر الأساسية	59
8 - توجيهات تعريف الرموز	67
تمارين	75
9 - كتابة العناوين بلغة المؤول	76
10 - التعليمات بلغة المؤول ، عموميات	81
11 - الحساب بفاصلة ثابتة والحركات	84
تمارين	92
12 - التفرعات	93
تمارين	98

99	13 - العمليات المنطقية
104	تمارين
106	14 - عمليات الإزاحة
109	تمارين
110	15 - مسائل
117	16 - الحساب العشري
120	17 - الحساب بفاصلة متحركة
123	18 - تعليمات التحويل والتمثيل
127	تمارين
129	19 - الانقطاع والادخال والاخراج
138	20 - الأوامر المتعلقة بالعنونة وتركيبية المرنجج
152	21 - البرامج الثانوية
162	22 - التأويل المشروط وماكرو التعليمات
177	23 - نصائح في البرمجة
181	حلول التمارين
189	ملحقات
190	جدول توكويد السمات
192	جدول أبجدي للتعليمات
195	أوامر المؤول
196	مميزات الثوابت
197	الكود الحرفي موسع

هذا الكتاب

تعتبر لغة المؤول (الاسمبلر) من العناصر الأساسية في التفكير حول طريقة البرمجة بإحدى اللغات المتطورة فهي تتيح لنا فهماً مفصلاً لآليات الحاسب وليس بالإمكان الاستغناء عنها في إعداد المعلومات .

وتتجلى ضرورة استعمال لغة المؤول ، بالرغم من قوة اللغات المتطورة ، عندما يوجد إلزامات بالنسبة لفترات الإجابة (بعض البرامج الكبيرة ، أنظمة التشغيل ، المصروفات ، الوقت الحقيقي ، ...) أو بالنسبة لحجم الذاكرة (الحاسبات الصغيرة والمتوسطة) ، أو أيضاً إلزامات تعود إلى عدم كفاية إمكانيات البرامج (فورتران ، باسيك) .

من جهة أخرى ، سوف يجد مستعملو الميكرومعلوماتية في تطبيق لغة المؤول حلاً ممتازاً لما يعترضهم من مشاكل .

يتوجه هذا الكتاب إلى الطلاب والممارسين الذين يرغبون بتعميق معرفتهم في مجال المعلوماتية . وهو يتكون من فصول قصيرة ويتبدىء انطلاقاً من ملاحظات بسيطة جداً على حاسبة الجيب ، بشكل يقود معه القارئ شيئاً فشيئاً ، لا سيما بفضل التمارين المحلولة والمفاهيم الأساسية في بنية الآلة ، إلى دراسة المؤول والماكرو- لغة . ولا شك أنه بالإمكان استعماله كمراجع ولتدريس متعلق بسلسلة الآلات المعتمدة كأمثلة (سلاسل 3000 ، 370 IBM) ولكنه وضع كي يكون دليلاً عاماً يوجه بطريقة سليمة أي برمجة بلغة المؤول .